

ID	Название	Предусловие	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
TST-1	Выбор языка субтитров в плеере	1 Все субтитры загружены в плеер	1 Нажать кнопку выбора субтитров.	-> Открыто окно выбора субтитров.	
		2 Пользователь авторизован	2 Поставить галочку напротив английского языка субтитров.	-> На экране отображены английские субтитры, на кнопке выбора субтитров отображен выбранный язык.	
		3 Плеер открыт	3 Убрать галочку с английского языка.	-> Субтитры не отображаются на экране, на кнопке выбора субтитров отображено, что субтитры не выбраны.	
		4 Видео остановлено на диалоге	4 Поставить галочку напротив русского языка субтитров.	-> На экране отображены русские субтитры, на кнопке выбора субтитров отображен выбранный язык.	
		5 Субтитры не выбраны автоматически	5 Убрать галочку с русского языка.	-> Субтитры не отображаются на экране, на кнопке выбора субтитров отображено что субтитры не выбраны.	
TST-2	Добавление слова из субтитров в словарь	1 Пользователь авторизован	1 Нажать на одно слово	-> Открылось окно с переводом слова	
		2 Плеер открыт	2 Нажать на кнопку добавить в словарь	-> Кнопка изменила цвет, вместо плюса появилась галочка	
		3 Видео остановлено на диалоге	3 Закрыть плеер		
		4 Английские субтитры отображены на экране	4 Перейти на страницу "Словарь"	-> На странице "Словарь" первая карточка в списке с только что добавленным словом.	
TST-3	Удаление слова из словаря	1 Пользователь авторизован	1 Нажать на слово для удаления	-> Карточка слова выделена, появилась кнопка удаления	
		2 Открыта страница "Словарь"	2 Нажать на кнопку удаления	-> Карточка сменила цвет и отображен значок удаления	
		3 В словарь добавлено минимум одно слово	3 Обновить страницу	-> Карточка слова исчезла из списка	
TST-4	Удаление нескольких слов из словаря	1 Пользователь авторизован	1 Поставить галочку к первому слову	-> Появилась строка управления выделенными словами	
		2 Открыта страница "Словарь"	2 Поставить галочку на второе слово		
		3 В словарь добавлено минимум два слова	3 Нажать на кнопку удаления выбранных	-> Все выделенные слова отобразились как удаленные	
			4 Обновить страницу	-> Карточки удаленных слов исчезли из списка	
TST-5	Установка отметки уровня сложности к слову	1 Пользователь авторизован	Дважды нажать на карточку слова	-> Карточка слова открылась	
		2 Открыта страница "Словарь"	В выпадающем списке выбора уровня выбрать "Хорошо"		
		3 В словарь добавлено минимум три слова	Заккрыть карточку	-> Карточка слова отмечена соответствующим цветом	
			Дважды нажать на следующую карточку	-> Карточка слова открылась	
			В выпадающем списке выбора уровня выбрать "Нетвердо"		
			Заккрыть карточку	-> Карточка слова отмечена соответствующим цветом	
			Дважды нажать на следующую карточку	-> Карточка слова открылась	
			В выпадающем списке выбора уровня выбрать "Плохо"		
			Заккрыть карточку	-> Карточка слова отмечена соответствующим цветом	