


Page title	Screen ID	Screen Path
메인페이지	UI-A-1000	Home > Main




구분	UI기능 정의
1	미미여지도 글자 클릭시 메인페이지로 이동
2	로그아웃 버튼을 누를 경우 로그아웃이 되고 로그인 페이지로 이동
3	메인페이지로 이동(UI-A-1000)
4	여행코스 페이지로 이동(UI-B-1000)
5	타임라인 페이지로 이동(UI-C-1000)
6	다이어리 페이지로 이동(UI-D-1000)

Page title	Screen ID	Screen Path
메인페이지	UI-A-1000	Home > Main

✓ Check List

No	Given#1	Given#2	When	Then
1	서비스명		사용자가 미미여지도 글자 클릭	메인페이지로 (UI-A-1000) 이동
2	로그아웃		사용자가 로그아웃 버튼 클릭	로그아웃되고 로그인페이지 (UI-F-1000)로 이동
3	홈		사용자가 홈 버튼 클릭	메인페이지로 (UI-A-1000) 이동
4	여행코스		사용자가 여행코스 버튼 클릭	여행코스 옵션 선택 페이지 (UI-B-1000)로 이동
5	타임라인		사용자가 타임라인 버튼 클릭	타임라인 페이지 (UI-C-1000)로 이동
6	다이어리		사용자가 다이어리 버튼 클릭	다이어리 페이지 (UI-D-1000)로 이동

Page title	Screen ID	Screen Path
음식점 검색	UI-A-2000	Home > Main




구분	UI기능 정의
1	검색창 클릭시 맛집 검색 창 활성화
2	맛집 검색 주소를 입력 가능 / 입력 후 돋보기 아이콘 클릭 또는 엔터키를 누르면 입력한 주소와 가까운 주소 리스트를 보여준다.
3	주소 리스트에서 검색을 원하는 주소를 선택가능
4	선택한 주소 주변맛집 추천
5	선택한 주소 주변맛집의 리뷰 키워드분석을 통한 맛집 추천

Page title	Screen ID	Screen Path
음식점 검색	UI-A-2000	Home > Main

2



3



4



5




Page title	Screen ID	Screen Path
음식점 검색	UI-A-2000	Home > Main

✓ Check List

No	Given#1	Given#2	When	Then
1	검색창		사용자가 검색창을 클릭	맛집 주소 입력창이 활성화
2	입력창		맛집 주소 입력후 엔터 또는 돋보기 아이콘 클릭	입력한 주소와 일치하는 주소 리스트가 팝업
3	주소팝업		팝업된 주소를 클릭	주변맛집/키워드맛집 추천 페이지로 이동
4	주변맛집		디폴트, 주변맛집 탭 클릭	선택한 주소 주변 맛집을 추천 최대 (50개)
5	키워드맛집		키워드 맛집 탭 클릭	맛집 리뷰 분석을 통한 키워드별 맛집 추천
6				

Page title	Screen ID	Screen Path
여행코스 옵션 선택	UI-B-1000	Home > SelectOption



구분	UI기능 정의
1	여행코스 옵션 선택 단계를 구분(1, 2단계로 구성) 현재 1단계
2	16개 지역 중 여행을 희망하는 지역을 선택할 수 있다.
3	다음 버튼을 누르면 2단계로 넘어간다.
4	
5	
6	

Page title	Screen ID	Screen Path
여행코스 옵션 선택	UI-B-1000	Home > SelectOption

✓ Check List

No	Given#1	Given#2	When	Then
1	단계구분		이전 또는 다음버튼 클릭	여행코스 옵션 선택의 현재 단계를 보여준다. 현재 1단계
2	16개 지역		칩 클릭	선택한 지역이 음영 표시된다. 중복 선택 불가
3	다음버튼		다음버튼 클릭	여행코스 옵션 선택 2단계 페이지 (UI-B-1001)로 이동한다.
4				
5				
6				

Page title	Screen ID	Screen Path
여행코스 옵션 선택	UI-B-1001	Home > SelectOption



구분	UI기능 정의
1	여행코스 옵션 선택 단계를 구분(1, 2단계로 구성) 현재 2단계
2	19개의 여행 테마 중 선호하는 테마를 선택할 수 있다.
3	이전 버튼을 누르면 1단계로 돌아간다.
4	코스 추천 받기 버튼을 누르면 여행코스 추천 페이지(UI-B-2000)로 이동
5	
6	

Page title	Screen ID	Screen Path
여행코스 옵션 선택	UI-B-1001	Home > SelectOption

✓ Check List

No	Given#1	Given#2	When	Then
1	단계구분		이전 또는 다음버튼 클릭	여행코스 옵션 선택의 현재 단계를 보여준다. 현재 2단계
2	19개 여행 테마		칩 클릭	클릭한 테마가 음영으로 표시된다. 중복선택 불가
3	이전 버튼		이전 버튼 클릭	여행코스 옵션 선택 1단계 페이지 (UI-B-1000)로 돌아간다.
4	코스 추천 받기		코스 추천 받기 버튼 클릭	여행코스 추천 (UI-B-2000) 페이지로 이동한다.
5				
6				

Page title	Screen ID	Screen Path
여행코스 추천	UI-B-2000	Home > TravelingCourse


KT 13:56 📶 📶 📶 📶 📶 53%

미미여지도

여행 코스 추천




구분	UI기능 정의
1	여행코스 관련 안내사항을 확인 가능
2	여행코스 옵션 선택(UI-B-1000) 페이지로 이동한다.
3	여행코스 확인(UI-B-3000) 페이지로 이동한다.
4	최대 4개의 관광지로 구성된 여행 코스가 추천되며 각 번호별 핀 아이콘을 클릭하면 해당 관광지에 대한 설명이 모달창으로 띄워진다.
5	내가 선택한 옵션(희망지역, 테마)과의 유사도를 계산하여 유사도 전체, 상, 중, 하로 관광지를 구분한다.
6	관광지를 클릭하면 관광지에 대한 설명이 모달창으로 띄워지며 '+'버튼을 클릭하면 1, 2, 3, 4번 추천 관광지를 커스텀 할 수 있다.



계속

Page title	Screen ID	Screen Path
여행코스 추천	UI-B-2000	Home > TravelingCourse


1



4



6



Page title	Screen ID	Screen Path
여행코스 추천	UI-B-2000	Home > TravelingCourse

✓ Check List

No	Given#1	Given#2	When	Then
1	인포 아이콘		인포 아이콘 클릭	미미여지도 사용설명서가 모달창으로 표시된다.
2	다른 코스 버튼		다른 코스 버튼 클릭	여행코스 옵션 선택(UI-B-1000) 페이지로 이동한다.
3	코스 확인 버튼		코스 확인 버튼 클릭	여행코스 확인(UI-B-3000) 페이지로 이동한다.
4	최대 4개 관광지 추천		번호별 핀 아이콘 클릭	해당 관광지에 대한 설명이 모달창으로 표시된다.
5	필터		필터(전체, 상, 중, 하) 클릭	사용자가 선택한 옵션(지역, 테마)과 관광지의 유사도를 계산, 유사도 상, 중, 하로 구분
6	관광지 목록		관광지 클릭 '+'버튼 클릭	관광지 사진 또는 정보를 클릭하면 관광지 상세정보를 모달창으로 표시 '+'버튼을 클릭하면 No 4에서 추천된 관광지를 대체 가능


Page title	Screen ID	Screen Path
여행코스 확인	UI-B-3000	Home > CourseCheck





구분	UI기능 정의
1	‘이전’버튼을 누르면 여행코스 추천(UI-B-2000) 페이지로 이동
2	‘경로 최적화’ 버튼을 누르면 최적 경로를 찾아 여행지 순서를 바꿔준다.
3	‘다이어리 저장’ 버튼을 누르면 다이어리에 여행코스를 저장할 수 있다.
4	지도에 관광지가 표시되며 관광지 클릭 시 주변맛집이 변경된다.
5	선택한 관광지 주변 맛집이 리스트로 제공된다 맛집을 클릭하면 해당 맛집 상세페이지(UI-00000)로 이동한다. 빅데이터추천, 별점순, 거리순 추천을 받을 수 있다. ‘+’버튼을 누르면 맛집을 다이어리에 저장할 수 있다.
6	관광지 인근 맛집들의 리뷰 키워드를 분석해 키워드를 제공하고 키워드를 선택하면 해당 키워드에 맞는 맛집 리스트를 보여준다.

Page title	Screen ID	Screen Path
여행코스 확인	UI-B-3000	Home > CourseCheck

3




5



계속

Page title	Screen ID	Screen Path
여행코스 확인	UI-B-3000	Home > CourseCheck

6




Page title	Screen ID	Screen Path
여행코스 확인	UI-B-3000	Home > CourseCheck

✓ Check List

No	Given#1	Given#2	When	Then
1	이전 버튼		이전 버튼 클릭	여행코스 추천 (UI-B-2000) 페이지로 이동
2	경로 최적화		경로 최적화 버튼 클릭	최적 경로를 계산하여 여행지 순서를 바꿔준다.
3	다이어리 저장		다이어리 저장 버튼 클릭	다이어리 특정 일자에 방문 예정 여행코스로 저장된다.
4	추천 관광지 표시 지도		확대, 축소, 드래그	지도를 확대, 축소, 드래그하며 추천 관광지의 위치를 확인할 수 있다.
5	주변 맛집		빅데이터 추천, 별점순, 거리순 (디폴트) 클릭 '+'버튼 클릭 맛집 사진 또는 정보 클릭	선택한 기준에 맞는 맛집 리스트가 보여진다.(최대 50개) '+'버튼을 클릭하면 다이어리에 방문 예정 맛집을 저장할 수 있다. 맛집 사진 또는 정보를 클릭하면 맛집 상세페이지 (UI-E-1000)로 이동한다.
6	키워드 맛집		키워드 맛집 탭 클릭 키워드 선택 '+'버튼 클릭 맛집 사진 또는 정보 클릭	주변 맛집 리뷰를 분석하여 키워드를 제공한다. 키워드를 선택하면 해당 키워드가 포함된 맛집 리스트가 보여진다. '+'버튼을 클릭하면 다이어리에 방문 예정 맛집을 저장할 수 있다. 맛집 사진 또는 정보를 클릭하면 맛집 상세페이지 (UI-E-1000)로 이동한다.

Page title	Screen ID	Screen Path
타임라인	UI-C-1000	Home > Timeline




구분	UI기능 정의
1	일정이 있었던 날을 표시
2	다이어리에 저장되었지만 방문하지 않은 음식점(회색)과 방문한 음식점(보라색)을 구분해서 표시
3	
4	
5	
6	

Page title	Screen ID	Screen Path
타임라인	UI-C-1000	Home > Timeline

✓ Check List


No	Given#1	Given#2	When	Then
1	해당 일자		타임라인 생성시	일정이 있었던 날의 일자가 표시된다.
2	음식점 목록		음식점을 다이어리에 저장 음식점을 방문표시하고 리뷰 작성	음식점을 다이어리에 저장하면 타임라인에 표시된다.(회색) 음식점을 방문표시하고 리뷰를 작성하면 타임라인에 표시된다.(보라색)
3				
4				
5				
6				

Page title	Screen ID	Screen Path
다이어리	UI-D-1000	Home > Diary




구분	UI기능 정의
1	달력에서 일정이 있는 날을 ♥표시로 표현 날짜 또는 ♥표시를 클릭하면 해당일에 저장된 방문예정 맛집과 방문예정 여행코스를 확인할 수 있다.
2	방문예정 맛집이 아침, 점심, 저녁으로 구분되어 보여진다. 아침, 점심, 저녁 중 일부만 저장된 경우 저장되지 않은 식사는 X표시로 보여준다.
3	방문아이콘을 누르면 해당 음식점이 방문처리되고 리뷰를 작성할 수 있다.
4	방문예정 여행코스를 조회할 수 있다.
5	
6	

Page title	Screen ID	Screen Path
다이어리	UI-D-1000	Home > Diary



3




Page title	Screen ID	Screen Path
다이어리	UI-D-1000	Home > Diary

✓ Check List

No	Given#1	Given#2	When	Then
1	캘린더		다이어리 생성시 캘린더 날짜 또는 ♥ 클릭시	일정이 저장되어 있는 날이 ♥표시로 표현 캘린더에서 날짜 또는 ♥표시를 클릭하면 해당 일자에 저장된 방문예정 맛집과 방문예정 여행코스가 표시된다.
2	방문예정 맛집		맛집 카드 클릭시	해당 맛집의 음식점 상세페이지 (UI-E-1000)로 이동한다.
3	방문체크 및 리뷰 작성		방문 아이콘 클릭시	리뷰 내용 및 평점을 부여할 수 있다.
4	방문예정 여행코스		핀 아이콘 클릭시	해당 관광지의 세부 정보를 모달창으로 표시한다.
5				
6				


Page title	Screen ID	Screen Path
음식점 상세페이지	UI-E-1000	Home > RestaurantDetail




구분	UI기능 정의
1	음식점 대표 사진 확인가능
2	‘+’버튼을 누르면 음식점을 다이어리에 저장가능
3	기본정보 / 리뷰 / 지도 탭 이동 가능
4	기본정보 : 가게주소, 전화번호, 메뉴 등을 제공
5	해당 음식점에 달린 리뷰를 조회 가능
6	해당 음식점의 위치를 지도로 확인 가능

Page title	Screen ID	Screen Path
음식점 상세페이지	UI-E-1000	Home > RestaurantDetail

5



6




Page title	Screen ID	Screen Path
음식점 상세페이지	UI-E-1000	Home > RestaurantDetail

✓ Check List

No	Given#1	Given#2	When	Then
1	음식점 사진		음식점 상세페이지 생성시	해당 음식점의 크롤링한 사진이 있으면 표시하고 없으면 no image를 표시한다.
2	‘+’버튼		‘+’버튼 클릭시	다이어리에 방문 예정 맛집으로 저장할 수 있다.
3	탭		기본정보/리뷰/지도 탭 클릭시	기본정보, 리뷰, 지도로 이동할 수 있다.
4	기본정보 (디폴트)		기본정보 탭 클릭시	가게주소, 전화번호, 메뉴 확인 가능
5	리뷰		리뷰 탭 클릭시	해당 음식점의 리뷰 확인 가능
6	지도		지도 탭 클릭시	해당 음식점의 위치를 지도에서 확인 가능

Page title	Screen ID	Screen Path
로그인	UI-F-1000	Login



구분	UI기능 정의
1	아이디가 이메일 형식인지 유효성 검사를 한다.
2	비밀번호가 8자리 이상인지 유효성 검사를 한다.
3	회원가입 페이지(UI-F-2000)로 이동한다.
4	ID/PW찾기 페이지(UI-F-3000)로 이동한다.
5	아이디, 비밀번호 조건이 맞으면 로그인 버튼이 활성화 된다.
6	

Page title	Screen ID	Screen Path
로그인	UI-F-1000	Login

✓ Check List

No	Given#1	Given#2	When	Then
1	아이디 유효성 검사		아이디 이메일 형식	유효성검사 통과, 이메일 형식이 아니면 오류 메세지 표시
2	비밀번호 유효성 검사		비밀번호가 8자리 이상	유효성검사 통과, 8자리 미만이면 오류 메세지 표시
3	회원가입		회원가입 클릭시	회원가입 페이지(UI-F-2000)로 이동
4	ID/PW찾기		ID/PW찾기 클릭시	ID/PW찾기 페이지(UI-F-3000)로 이동
5	로그인 버튼		1, 2번 조건 충족시	1, 2번 유효성 검사 통과시 로그인 버튼 활성화
6				

Page title	Screen ID	Screen Path
회원가입	UI-F-2000	Signup

회원정보를 입력해주세요

아이디(이메일)

1이메일 중복 확인 / 인증번호 발송

2비밀번호

비밀번호 확인

성별

남성

여성

3

4생년월일

서비스 약관에 동의해주세요

5


☐ 모두 동의합니다.

☐ [필수] 만 14세 이상입니다


☐ [필수] 미미여지도 이용약관 동의

구분	UI기능 정의
1	이미 가입된 이메일인지 중복확인을 하며 가입되지 않은 이메일이면 인증번호가 발송된다. 인증번호가 발송되면 인증번호 입력 창이 활성화 된다.
2	비밀번호와 비밀번호 확인은 같아야 한다.
3	성별을 선택한다.
4	생년월일을 입력한다.
5	서비스 약관에 동의한다.
6	1, 2, 3, 4, 5번 조건이 충족되면 '동의하고 가입하기' 버튼이 활성화 된다.

Page title	Screen ID	Screen Path
회원가입	UI-F-2000	Signup

 비밀번호 확인

성별 ☐ 남성 ☐ 여성

 생년월일

서비스 약관에 동의해주세요

☐ 모두 동의합니다.

☐ [필수] 만 14세 이상입니다

☐ [필수] 미미여지도 이용약관 동의

☐ [필수] 전자금융거래 이용약관 동의

☐ [필수] 개인정보 수집 및 이용 동의

☐ [필수] 개인정보 제공 동의

6

 동의하고 가입하기

©MIMI Team. All rights reserved.



Page title	Screen ID	Screen Path
회원가입	UI-F-2000	Signup

✓ Check List

No	Given#1	Given#2	When	Then
1	중복확인 인증번호발송		이메일 중복 확인 / 인증번호 발송 버튼 클릭시	이미 가입된 이메일이면 가입된 이메일이라는 알림 가입되지 않은 이메일이면 이메일로 인증번호 발송, 인증번호 입력창 활성화
2	비밀번호		비밀번호 및 비밀번호 확인 입력	비밀번호와 비밀번호 확인이 같으면 유효성 통과 같지 않으면 오류 메세지
3	성별		남성, 여성 클릭	남성 또는 여성 성별 선택
4	생년월일		입력창 클릭	캘린더 모달창 활성화
5	약관 동의		모두 동의합니다 클릭	전체 약관 동의
6	동의하고 가입		1, 2, 3, 4, 5번 조건 충족	동의하고 가입하기 버튼 활성화

Page title	Screen ID	Screen Path
ID/PW 찾기	UI-F-3000	FindIdPw

1

ID찾기 / PW찾기

아이디(이메일)

생년월일

2

가입여부 확인하기

구분	UI기능 정의
1	ID찾기 : 이메일과 생년월일을 입력하면 가입여부를 확인할 수 있다.
2	이메일과 생년월일이 입력되면 ‘가입여부 확인하기’ 버튼이 활성화 된다.
3	PW찾기 : 비밀번호를 분실한 경우 비밀번호를 재설정 할 수 있다.
4	인증번호 발송을 누르면 이메일로 인증번호가 발송되고 인증번호를 입력할 수 있는 입력창이 활성화 된다.
5	새로 설정할 비밀번호와 비밀번호 확인을 입력한다.
6	이메일인증 완료, 비밀번호 == 비밀번호 확인 조건이 충족되면 ‘비밀번호 재설정’ 버튼이 활성화 된다.

Page title	Screen ID	Screen Path
ID/PW 찾기	UI-F-3000	FindIdPw



Page title	Screen ID	Screen Path
ID/PW 찾기	UI-F-3000	FindIdPw

✓ Check List

No	Given#1	Given#2	When	Then
1	ID찾기		디폴트, ID찾기 탭 클릭	ID찾기 활성화
2	가입여부 확인		이메일, 생년월일 입력	가입여부 확인하기 버튼 활성화
3	PW찾기		PW찾기 탭 클릭	PW찾기 활성화
4	인증번호 발송		이메일 입력후 인증번호 발송 버튼 클릭시	이메일로 인증번호 발송 인증번호 입력창 활성화
5	비밀번호		새 비밀번호, 새 비밀번호 확인 입력	새 비밀번호와 새 비밀번호 확인이 같으면 유효성검사 통과 같지 않으면 오류 메세지
6	비밀번호 재설정		4, 5번 조건 충족시	비밀번호 재설정 버튼 활성화