

行情通系统配置说明

一、 安装

行情通系统程序是免安装的绿色软件，可独立部署在自己掌控的Windows系统主机上。安装时直接解压到电脑磁盘中即可使用，推荐解压到非操作系统所在的磁盘，为保证正常运行，请完整解压出所有文件。如果已配置有行情通系统服务，请先启动旧版行情通管理器程序，然后点击卸载服务，成功后退出。如提示卸载失败等错误，请重启操作系统再进行操作。

行情通服务程序兼容性非常好，32和64位操作系统都可以运行，最低可支持Windows XP系统，最新的Windows 10及Windows Server 2016系统也都可以部署运行。程序包已经自带所有依赖的运行库文件，无需再安装任何其它程序(高级版更新板块数据功能需要通达信股票行情软件终端配合)。对内存大小、磁盘空间、CPU频率等要求也不高，普通电脑都足够运行，考虑到交易的可靠性和快速反应，建议确保部署的电脑网络是通畅的，尽量不要安装一些比较耗费资源的程序从而避免影响交易通的运行。

二、 配置

1、解压成功后，找到执行程序ZMMarketMgr.exe(行情通服务管理器)双击启动，提示需要管理员权限时，请选择“是”，然后出现如下界面：

为了保证行情通服务的不间断运行，服务管理器增加了服务状态监测，一旦发现服务异常，会自动重新启动服务运行，此界面可配置自动检测服务的时间。窗体右上角点击最小化按钮可缩小到系统托盘中运行。

2、请设置Web Socket服务所用的侦听IP地址和端口(默认用889端口), 选择行情服务器所在的网络类型, 然后设置您的交易账号授权文件全路径后, 即可点击保存配置以生效。如果程序部署在内部网络主机, 请确保其IP地址是固定的, 另外请确保设置的端口没有被禁用或被其它程序占用。如果部署在公网IP, 请注意采取一些必要措施保障服务器不被非法侵入避免干扰交易服务的运行。阿里云等主机上, 侦听使用的是内网IP地址, 外网访问时, 需要做安全组规则定制, 配置自定义的TCP端口映射使用, 如下图所示:

安全组内实例列表							
	入方向	出方向					
安全组规则							
	授权策略	协议类型	端口范围	授权类型	授权对象	描述	优先级
	允许	自定义 TCP	888/888	地址段访问	0.0.0.0/0	web socket	1

3、根据您的券商不同, 可以点击服务器管理按钮, 弹出如下界面:

行情服务器管理

×

券商：

长江证券

网络类型：

不确定

从配置文件更新(U)

服务器列表：

编号	名称	IP	端口	测速	
24	上海电信主站	222.73.171.156	7709	187	
25	成都电信主站	221.236.29.36	7709	250	
30	乌鲁木齐电信主站一	61.128.111.196	7709	360	
35	武汉移动主站	111.47.10.68	7709	219	
31	乌鲁木齐电信主站二	61.128.111.197	7709	328	
22	武汉电信主站一	119.97.142.136	7709	234	
37	武汉电信主站三	61.183.150.136	7709	172	
23	武汉电信主站二	61.183.150.145	7709	157	
38	武汉电信主站四	119.97.142.166	7709	172	
27	哈尔滨网通主站	218.9.148.196	7709	172	
36	武汉网通主站	220.249.123.195	7709	188	
28	郑州网通主站	123.15.61.18	7709	172	
34	哈尔滨网通主站443	218.9.148.203	443	172	
26	深圳电信主站	119.147.80.98	7709	250	
39	武汉网通主站二	113.57.240.16	7709	172	
32	深圳电信主站443	119.147.80.103	443	234	
33	天津网通主站443	125.39.80.101	443	94	
29	天津网通主站	125.39.80.98	7709	94	
40	武汉电信80端口一	119.97.142.138	80	0	
41	武汉电信443端口一	119.97.142.139	443	0	
42	郑州网通80端口	123.15.61.23	80	0	

删除(D)


关闭(C)

查询不同券商和不同网络可用的行情服务器IP及端口等信息, 如您的券商行情服务器信息有更新, 请按照问题解答4进行操作进行更新。不能使用的服务器记录, 选中后点击删除即可。

4、配置好IP地址、侦听端口、授权文件、网络类型等参数后需要点击保存配置按钮, 点击注册服务, 提示注册成功后, 即可点击启动服务, 服务配置就完成了。如果运行不正常, 请在程序所在的Data目录下查找日志文件ZMMarketMgr.txt和ZMMarketService.txt内容是否有错误报警。

5、支持股票普通行情、扩展行情(股指和商品期货)、股票Level2行情，由于Level2行情只支持单点登录，所以可以在服务管理器直接设置登录账号和密码，客户端就不需要指定账号密码进行登录使用。

6、启用安全模式，勾选主界面的“启用安全模式”开关，然后点击“系统安全配置”按钮，需要输入用户名及密码，系统默认了超级管理员账号root及默认密码root888，请输入确定后进行修改默认密码操作，系统安全配置主界面如下：



在这里可以建立新组和新用户操作，也可以对建立的组或用户进行编辑删除操作。系统默认的root用户及管理组是不能删除的。为了安全，请修改默认密码。

附加说明：如果您的电脑安装了360等安全软件，在配置过程中可能会出现安全警告方面的提示是因为我们没有提交程序到他们官方网站备案，无需惊慌，可放心使用。另外您可以提交我们发布的程序文件到网址进行查毒扫描验证：<http://virscan.org/>

三、 问答

1、 如何保证数据安全？

承诺软件无后门和木马，由于一些特定的技术原因，可能个别杀毒或安全软件会误报。在Windows系统中，您可以使用系统自带的防火墙功能，设置ZMMarketMgr.exe和ZMMarketService.exe程序只能访问券商的一些行情服务器IP和端口(这些信息可以通过接口请求到或服务器管理中查询到)，其它的网络请求可一概拒绝，这样可以确保您的账号和资金安全。具体设置方法请参考这里：<http://www.guokr.com/question/335706/>。

2、 是否有在线升级功能？

考虑到安全原因，本程序不提供在线升级服务，也不提供官网下载。

3、 通讯是否安全？

通讯接口只在初始化连接时走HTTP协议，连接成功后直接通过Socket收发信息，相对HTTP协议来说安全很多，同时通讯数据已支持GZip压缩。后续我们会提供通讯加密功能，另外启用安全模式后只有登录用户才可使用行情服务。

4、 如何更新指定券商的行情服务器配置？

找到你的券商通达信程序安装目录下的文件connect.cfg。在服务管理器界面，点击服务器配置，然后选择您的券商，点击从配置文件更新按钮，指定这个文件确定即可。