



Mode redémarrage sans échec


- 1) Forcez l'extinction via la touche marche/arrêt de votre ordinateur (appui long).
- 2) Allumez-le normalement, mais en maintenant la touche **F8** appuyée (**avant** l'apparition du logo Windows).
- 3) Nous voici dans les Options de démarrage avancées de Windows 10. L'objectif est de trouver l'option qui permet de lancer Windows 10 en mode sans échec. Commencez par cliquer sur le bouton Dépannage




- 4) Puis sur Options avancées.



5) Cliquez sur Paramètres



6) Enfin, cliquez sur le bouton Redémarrer pour accéder aux Paramètres de démarrage de Windows 10.



- 7) Nous voici dans les **Paramètres de démarrage** de Windows 10. Pour démarrer Windows 10 en mode sans échec, appuyez sur la touche **F5** (**Activer le mode sans échec avec prise en charge réseau**) de votre clavier.

Paramètres de démarrage

Appuyez sur un chiffre pour sélectionner l'une des options ci-dessous :

Utilisez les touches numériques ou les touches de fonction F1 à F9.

- 1) Activer le débogage
- 2) Activer la journalisation du démarrage
- 3) Activer la vidéo basse résolution
- 4) Activer le mode sans échec
- 5) Activer le mode sans échec avec prise en charge réseau
- 6) Activer le mode sans échec avec invite de commandes
- 7) Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes
- 8) Désactiver la protection du logiciel anti-programme malveillant à lancement anticipé
- 9) Désactiver le redémarrage automatique en cas d'échec

Appuyez sur F10 pour obtenir d'autres options

Appuyez sur Entrée pour revenir au système d'exploitation

- 8) Une clé BitLocker vous sera demander, qui vous sera attribuer par l'IT
- 9) L'ordinateur va redémarrer et vous allez ensuite faire une mise à jour Windows Update

Donc :

1. Sélectionnez **Démarrer**, accédez à **Paramètres Mise à jour & Sécurité Windows Update** > sélectionnez Rechercher les mises à jour Windows.
2. Si des mises à jour sont disponibles, sélectionnez **Télécharger & installer**. Votre appareil télécharge et installe les mises à jour.
3. Puis, redémarrez votre appareil pour appliquer les mises à jour ou même s'il n'y en a pas avec le câble réseaux branché au pc. *Attention : le PC peut rebooter (redémarrer) et redemander à refaire quelques étapes.*