

## Geral

### Número entre Parênteses (123)

- Na página é possível ver ao lado de cada campo possui parênteses contendo um número, esse número indica a quantidade máxima de caracteres daquele campo. Ex: Brancos(123): o campo pode ter até 123 caracteres.

### Sequencial

- É possível notar que alguns campos que possuem toda a linha como seu comprimento, não estão com seu valor completo, isso se dá pelo fato de não ser necessário colocar os campos referentes a sequencial no final do arquivo. Pois ela é gerada automaticamente ao baixar o arquivo.

### Trailer

- O Trailer do Arquivo é adicionado automaticamente ao baixar o arquivo.

## Configuração

Minimizar Configuracao

HEADER ARQUIVO PADRAO (394):  Gerar Header ?

COMPLEMENTO DE ARQUIVO PADRAO (109): @@@H@@@ GERABOL0703202314304200000000000000 000000000000 EFETIVACAO Gerar Complemento

Deseja usar complemento no topo do arquivo?: ☒ Automatico: ☐

COMPLEMENTO DE LINHA PADRAO (700): 1137359111 00N141090000000199999999112000000019999999911500000001999999991560000000199999999188000 Gerar Complemento

Deseja usar complemento no fim da linha?: ☒

Preencher Campos Vazios: Padrão ?

Salvar Configuracoes Deletar Configuracoes

### Header Arquivo Padrão

HEADER ARQUIVO PADRAO (394):  Gerar Header ?

- Campo definido como Tipo de Registro 0 no Cnab400.
- CUIDADO:** o Header usado será o que for adicionado aqui, caso não tenha um que está formatado corretamente use o do botão gerar. Caso não seja adicionado nenhum, o mesmo gerado pelo botão gerar header será adicionado automaticamente no arquivo.
- Sequencial Gerada Automaticamente.
- Botão Gerar Header: Insere um Header Valido padrão.
- OBS: Caso os campos AGENCIA, CONTA e DAC padrão tenham sido inseridos e salvos, ele irá utiliza-los, se não irá utilizar o preencher campos definido.

### Complemento de Arquivo Padrão

COMPLEMENTO DE ARQUIVO PADRAO (109): @@@H@@@ GERABOL0703202314304200000000000000 000000000000 EFETIVACAO Gerar Complemento

Deseja usar complemento no topo do arquivo?: ☒ Automatico: ☒

- Campo adicionado como a primeira linha do arquivo e acima do header, caso marcado para ser usado, será adicionado no momento de baixar o arquivo, e não aparece no display.
- CUIDADO:** o Complemento de Arquivo usado será o que for adicionado aqui, caso não tenha um que está formatado corretamente use o do botão gerar.
- Gerar Complemento:** Botão que gera um complemento padrão pré-definido utilizando um timestamp, ou seja sempre que for gerado irá mudar de nome.
- Deseja usar complemento no topo do arquivo?** Deve ser marcado para que o complemento seja adicionado, do contrário ele não será utilizado. Bom para caso você não

queira usar o complemento no momento, mas não queira ter que apagar o que já está salvo.

- **Automático:** Se marcado irá gerar o complemento toda vez de baixar o arquivo, dessa forma irá gerar complementos diferentes para cada arquivo e não será necessário ficar trocando de nome.


## Complemento de Linha Padrão

COMPLEMENTO DE LINHA PADRAO (700): 1137359111 00N141090000000199999999112000000019999999911500000001999999991560000000199999999188000 Gerar Complemento  
Deseja usar complemento no fim da linha?: ☒

- Campo Adicionado no final das Linhas de Tipo de Registro 0(Header) e 1(Remessa Padrão)
- **CUIDADO:** o Complemento de Linha usado será o que for adicionado aqui, caso não tenha um que está formatado corretamente use o do botão gerar.
- **Gerar Complemento:** Botão que gera um complemento padrão pré-definido.
- **Deseja usar complemento no topo do arquivo?** Deve ser marcado para que o complemento seja adicionado, do contrário ele não será utilizado. Bom para caso você não queira usar o complemento no momento, mas não queira ter que apagar o que já está salvo.

## Preencher Campos Vazios

Preencher Campos Vazios: Padrão ?



- Todos os campos das Linhas Remessa, por padrão caso não sejam inseridos nenhum valor, os campos serão automaticamente preenchidos, o valor que será usado no preenchimento desses campos é determinado aqui.
- **Padrão:** Preenchimento Padrão Cnab400, brancos para alfanuméricos e zeros para numéricos.
- **Brancos:** Ira adicionar espaços em Brancos.
- **Zeros:** Ira Adicionar Zeros.
- **OBS: Valores diferentes de Padrão, podem gerar inconsistência visual na exibição da linha no display, dependendo do navegador, porem ao baixar o arquivo o mesmo estará formatado corretamente.**

## Salvar e Deletar

Salvar Configuracoes Deletar Configuracoes

- A cada alteração feita é necessário salvar, caso contrário o valor do campo não será lido.
- O botão deletar apaga todos os campos, cuidado pois ao clicar nele já serão deletadas as informações.

## Padrão


AGENCIA PADRAO (4):

CONTA PADRAO (5):

DAC PADRAO (1):

NOSSO NÚMERO PADRAO (8):

CÓD. DE OCORRÊNCIA PADRAO (2)

Sobrepor Linha?: ☐ 

## Campos

AGENCIA PADRAO (4):

CONTA PADRAO (5):


DAC PADRAO (1):

NOSSO NÚMERO PADRAO (8):

CÓD. DE OCORRÊNCIA PADRAO (2)

- Os campos aqui são os campos que são mais utilizados ao gerar arquivos, por isso caso você não queria ter que ficar digitando o valor do campo toda vez, ou quer que ele seja salvo para usar após fechar o navegador, basta adiciona-lo aqui e salvar.

## Sobrepor Linha

Sobrepor Linha?: ☐ 

- Os Valores inseridos nos campos padrão, serão utilizados caso o valor padrão do campo que ele substitui esteja em branco, do contrário o valor inserido no campo será usado, mas caso essa opção seja marcada ela SEMPRE ira sobrepor os valores do campo alvo.

## Botões

*Salvar e Deletar*

A cada alteração feita é necessário salvar, caso contrário o valor do campo não será lido.

*Calcular Dac*

Calcula o Dac Baseado nos campos agencia e conta.

*Gerar Nosso Numero Data e Aleatório*

NOSSO NÚMERO PADRAO (8):

**Data:** gera o nosso número baseado no formato ddMMhhmm, ou seja, se for pressionado no dia 08/03 as 13:14, o nosso número ira ser: 08031314

**Aleatório:** Gera um nosso número aleatório.

## Linhas Remessa

**Linhas Remessa**

Maximizar RemessaPadrao

Maximizar Complemento Detalhe Multa

Maximizar Rateio de Credito

Maximizar Dados Sacador Avalista

Maximizar Registro Mensagem Frente

Maximizar Registro Mensagem Verso

Aqui se encontram os campos das linhas que serão adicionados no arquivo, algumas observações:

- Todos os campos possuem entre parênteses a quantidade máxima de caracteres, mas não é necessário preenche-la por completo, pois na hora de adicionar a linha, todos os campos terão os espaços restantes preenchidos por um valor padrão, branco para alfanuméricos e zero para numéricos. Ex: o campo Valor Titulo possui limite de 13 caracteres, caso somente 4 números sejam preenchidos "1000", então o valor formatado na linha será: "0000000001000". **OBS: o preencher vazios não interfere nesse preenchimento, sempre será esse padrão.**
- **OBS: NÃO É NECESSARIO ADICIONAR O TIPO DE REGISTRO (POSIÇÃO 1 EM TODAS AS LINHAS) EM NEM A SEQUENCIAL (FINAL DA LINHA) SÃO CALCULADOS AUTOMATICAMENTE AO BAIXAR O ARQUIVO.**

### Botões:

#### Adicionar Linha

Adicionar Linha

- Todos os tipos de Linhas possuem um Botão "Adicionar Linha" sua função é pegar os valores preenchidos daquela Linha e inseri-la no display". OBS: se atente com a ordem das linhas, não é feita nenhuma validação e as linhas podem ser adicionadas em qualquer ordem.

#### Limpar

Limpar

- Todos os tipos de Linhas possuem um Botão "Limpar" sua função é apagar todos os valores preenchidos daquela linha.

#### Destruar

Destruar

- Ao clicar no botão gerar de qualquer linha, caso naquela linha possua campos BRANCOS ou ZEROS, eles são travados para edição, caso queira edita-los basta clicar no botão destravar.

## Remessa Padrão

Modo: Remessa Completa

Minimizar RemessaPadrao	
Alterar: Modo Instrução	
Gerar Emissao Simples	Adicionar Linha qtd: padrao: 1
Limpar	
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO (2):	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO (14):	
AGÊNCIA (4):	
ZEROS1 (2):	
CONTA (5):	
DAC (1):	Calcular Dac \
BRANCOS1 (4):	
INSTRUÇÃO ALEGAÇÃO (4):	
USO DA EMPRESA (25):	
NOSSO NÚMERO (8):	Data Aleatorio
MOEDA VARIÁVEL (13):	
N DA CARTEIRA (3):	
USO DO BANCO (21):	
CARTEIRA (1):	
CÓD. DE OCORRÊNCIA (2)	
N DO DOCUMENTO (10)	

Modo: Instrução

Minimizar RemessaPadrao	
Alterar Modo Remessa Completa	
Gerar Instrução Simples	Adicionar Linha qtd: padrao: 1
Limpar	
AGÊNCIA (4):	
CONTA (5):	
DAC (1):	Calcular Dac \
USO DA EMPRESA (25):	
NOSSO NÚMERO (8):	Data Aleatorio
N DA CARTEIRA (3):	
CÓD. DE OCORRÊNCIA (2)	
N DO DOCUMENTO (10)	
ABATIMENTO (13):	
PRAZO (2):	

### Alterar Modo:

Alterar Modo Remessa Completa

Alterar: Modo Instrução

- A linha Remessa Padrão possui 2 Modos: Remessa Completa e Instrução. O modo remessa completa possui todos os campos da remessa (exceto os falados na parte de Linha Remessa) e o Instrução simplifica para ficar apenas campos que são necessários para envios de instruções que não sejam emissão.

### Gerar Emissão Simples/Gerar Instrução Simples

Gerar Emissão Simples

Gerar Instrução Simples

- Gera uma Instrução/Emissão Simples preenchendo os campos mínimos com valores default para funcionar. Caso seja marcada a opção de sobrescrever no Campo Padrão, os valores serão sobrescritos ao adicionar a linha.

### Adicionar Linha Multiplicador

Adicionar Linha qtd: padrao: 1

- Esse Campo possibilita a adição de múltiplas linhas iguais (limitado pelo número máximo do display) o valor adicionado em qtd será multiplicado pela linha ao adicionar linha.

### Detalhe Multa

Minimizar ComplementoDetalheMulta

Gerar Multa

Adicionar Linha

Limpar

CODIGO DA MULTA (1):

DATA DA MULTA (8):

VALOR DA MULTA (13):

BRANCOS (371):

# Rateio de Credito

Gerar Rateio de Credito

Adicionar Linha

Limpar

CODIGO DE INSCRICAO (2):

NUMERO DE INSCRICAO (14):

AGENCIA (4):

ZEROS (2):

CONTA (5):

DAC (1): 

Calcular Dac

NUMERO DA CARTEIRA (3):

NOSSO NUMERO (8):

DAC DO NOSSO NUMERO (1):

SEQUENCIA DE RATEIO (2):

AGENCIA DE RATEIO 1

CONTA DE RATEIO 1

DAC RATEIO 1 

Calcular DAC

VALOR RATEIO 1

Adicionar Rateio 2

TIPO DE VALOR (1):

- **OBS: Caso o sobrescrever linha esteja marcado, os campos Agencia, Conta e Dac do Rateio também serão sobrescritos.**

## Botão Adicionar Rateio

Adicionar Rateio 2

- Esse Botão adiciona mais Agencia/Conta/Dac/Valor para o rateio, cada linha pode ter um número máximo de 14 rateios.

## Dados Sacador Avalista

Minimizar DadosSacadorAvalista	
Gerar Dados Sacador Avalista	Adicionar Linha
Limpar	
EMAIL:	
CÓDIGO INSCRIÇÃO (2):	
NUMERO INSCRICAO (14):	
LOGRADOURO (40):	
BAIRRO (12):	
CEP (8):	
CIDADE (15):	
ESTADO (2):	
BRANCOS (180):	

## Registro Mensagem Frente

Minimizar RegistroMensagemFrente	
Gerar Mensagem Frente	Adicionar Linha
Limpar	
Flash (3):	
Número da Linha 1 (2):	
Texto da Linha 1 (128):	
Número da Linha 2 (2):	
Texto da Linha 2 (128):	
Número da Linha 3 (2):	
Texto da Linha 3 (127):	
Destino do Boleto (1):	

## Registro Mensagem Verso

Minimizar RegistroMensagemVerso	
Gerar Mensagem Verso	Adicionar Linha
Limpar	
Número da Linha 1 (2):	
Texto da Linha 1 (140):	
Brancos 1 (50):	
Número da Linha 2 (2):	
Texto da Linha 2 (140):	
Brancos 2 (59):	



## Display Arquivo

[illegible]

## Nome Arquivo

- Nome que o arquivo terá quando for baixado, caso nenhum seja adicionado será adicionado automaticamente ao baixar o arquivo.

## Gerar

Gerar

- Esse Botão gera um nome padrão para o arquivo utilizando um timestamp

Quantidade Linhas

**Quantidade Máximo:** Limite de Linhas que podem ser adicionados

**Quantidade Atual:** Quantidade Atual de Linhas no Arquivo (não considera complementos e nem header/trailer)

## Botões

Baixar Arquivo

Baixar Arquivo

- Faz o download do arquivo utilizando as linhas no display, adiciona os complementos caso necessário, calcula as sequencias e utiliza o nome usado.

## Deletar Todas As Linhas

Deletar Todas as Linhas

- Deleta todas as linhas adicionadas no display

## Deletar Linha



- Deleta somente a linha selecionada