

Tabla de códigos ASCII - Formato de caracteres estándares

ASCII	Hex	Símbolo	ASCII	Hex	Símbolo	ASCII	Hex	Símbolo	ASCII	Hex	Símbolo
0	0	NUL	16	10	DLE	32	20	(espacio)	48	30	0
1	1	SOH	17	11	DC1	33	21	!	49	31	1
2	2	STX	18	12	DC2	34	22	"	50	32	2
3	3	ETX	19	13	DC3	35	23	#	51	33	3
4	4	EOT	20	14	DC4	36	24	\$	52	34	4
5	5	ENQ	21	15	NAK	37	25	%	53	35	5
6	6	ACK	22	16	SYN	38	26	&	54	36	6
7	7	BEL	23	17	ETB	39	27	'	55	37	7
8	8	BS	24	18	CAN	40	28	(	56	38	8
9	9	TAB	25	19	EM	41	29	)	57	39	9
10	A	LF	26	1A	SUB	42	2A	*	58	3A	:
11	B	VT	27	1B	ESC	43	2B	+	59	3B	;
12	C	FF	28	1C	FS	44	2C	,	60	3C	<
13	D	CR	29	1D	GS	45	2D	-	61	3D	=
14	E	SO	30	1E	RS	46	2E	.	62	3E	>
15	F	SI	31	1F	US	47	2F	/	63	3F	?
ASCII	Hex	Símbolo	ASCII	Hex	Símbolo	ASCII	Hex	Símbolo	ASCII	Hex	Símbolo
64	40	@	80	50	P	96	60	`	112	70	p
65	41	A	81	51	Q	97	61	a	113	71	q
66	42	B	82	52	R	98	62	b	114	72	r
67	43	C	83	53	S	99	63	c	115	73	s
68	44	D	84	54	T	100	64	d	116	74	t
69	45	E	85	55	U	101	65	e	117	75	u
70	46	F	86	56	V	102	66	f	118	76	v
71	47	G	87	57	W	103	67	g	119	77	w
72	48	H	88	58	X	104	68	h	120	78	x
73	49	I	89	59	Y	105	69	i	121	79	y
74	4A	J	90	5A	Z	106	6A	j	122	7A	z
75	4B	K	91	5B	[	107	6B	k	123	7B	{
76	4C	L	92	5C	\	108	6C	l	124	7C	
77	4D	M	93	5D	]	109	6D	m	125	7D	}
78	4E	N	94	5E	^	110	6E	n	126	7E	~
79	4F	O	95	5F	_	111	6F	o	127	7F	□

# Tabla de códigos ASCII Extendidos - Formato de caracteres especiales

ASCII	Hex	Símbolo	ASCII	Hex	Símbolo	ASCII	Hex	Símbolo	ASCII	Hex	Símbolo
128	80	Ç	144	90	É	160	A0	á	176	B0	—
129	81	ü	145	91	æ	161	A1	í	177	B1	—
130	82	é	146	92	Æ	162	A2	ó	178	B2	—
131	83	â	147	93	ô	163	A3	ú	179	B3	¡
132	84	ä	148	94	ö	164	A4	ñ	180	B4	¡
133	85	à	149	95	ò	165	A5	Ñ	181	B5	Á
134	86	â	150	96	û	166	A6	ª	182	B6	Â
135	87	ç	151	97	ù	167	A7	º	183	B7	Ã
136	88	ê	152	98	ÿ	168	A8	¿	184	B8	©
137	89	ë	153	99	Ö	169	A9	®	185	B9	¡
138	8A	è	154	9A	Ü	170	AA	¬	186	BA	¡
139	8B	ï	155	9B	ø	171	AB	½	187	BB	+
140	8C	î	156	9C	£	172	AC	¼	188	BC	+
141	8D	ì	157	9D	Ø	173	AD	¡	189	BD	¢
142	8E	Ä	158	9E	×	174	AE	«	190	BE	¥
143	8F	Å	159	9F	ƒ	175	AF	»	191	BF	+
ASCII	Hex	Símbolo	ASCII	Hex	Símbolo	ASCII	Hex	Símbolo	ASCII	Hex	Símbolo
192	C0	+	208	D0	ð	224	E0	Ó	240	F0	-
193	C1	-	209	D1	Ð	225	E1	ß	241	F1	±
194	C2	-	210	D2	Ê	226	E2	Ô	242	F2	—
195	C3	+	211	D3	Ë	227	E3	Õ	243	F3	¾
196	C4	-	212	D4	È	228	E4	ø	244	F4	¶
197	C5	+	213	D5	¡	229	E5	Ö	245	F5	§
198	C6	ã	214	D6	Í	230	E6	µ	246	F6	÷
199	C7	Ã	215	D7	Î	231	E7	þ	247	F7	¸
200	C8	+	216	D8	Ï	232	E8	þ	248	F8	º
201	C9	+	217	D9	+	233	E9	Ú	249	F9	”
202	CA	-	218	DA	+	234	EA	Û	250	FA	·
203	CB	-	219	DB	—	235	EB	Ü	251	FB	¹
204	CC	¡	220	DC	—	236	EC	ý	252	FC	³
205	CD	-	221	DD	¡	237	ED	Ý	253	FD	²
206	CE	+	222	DE	ì	238	EE	—	254	FE	—
207	CF	¤	223	DF	—	239	EF	´	255	FF	