



Offizielle Dokumentation

Modul: Bannerrotation

www.stylemotion.de

1. ADMINISTRATION

1.1. Bannergruppen

Hier finden Sie alle Bannergruppen, die von Ihnen erstellt wurden.



Eintrag bearbeiten



Eintrag löschen

<input type="text"/> <input type="button" value="Bannergruppe erstellen"/>			
ID	Bezeichnung	Banneranzahl	Optionen
1	Gruppe 1	5	
3	Gruppe 3	0	
4	Gruppe 4	1	
5	Gruppe 5	0	
7	Gruppe 7	0	
8	Gruppe 8	0	
9	Gruppe 9	0	

Im oberen Teil finden Sie ein Eingabefeld mit dem Sie neue Bannergruppen erstellen können. In der ersten Spalte steht die ID der jeweiligen Bannergruppe. Diese benötigen Sie, um einen Banner aus der gewünschten Gruppe anzuzeigen.

1.2. Bannercodes

Werbepartner	Laufzeit	Views	Gruppe	Optionen
468er Banner		0	Gruppe 1	
apexx	Von: 15.03.2007 - 14:34:53 Uhr	4.398	Gruppe 1	
Content Ad	Von: 18.08.2009 - 18:44:49 Uhr	201 / 200	Gruppe 4	
Deaktiviertes Banner		0	Gruppe 1	
Stylemotion.de	Von: 13.03.2008 - 16:58:07 Uhr	4.338	Gruppe 1	

Hier finden Sie alle Banner, die von Ihnen erstellt wurden sowie weitere Informationen.



Banner bearbeiten



Banner löschen



Banner aktivieren



Banner deaktivieren

1.3. Bannercodes eintragen

Klicken Sie in der Navigation auf „Neues Banner“, um einen Bannercode einzutragen.

Banner hinzufügen	
Werbepartner:	<input type="text"/>
Bannercode:	<input type="text"/>
Anzeigelimite: (optional)	<input type="text"/>
Capping pro Tag: (optional)	<input type="text"/>
Anzeigeverhältnis:	<input type="text" value="1"/> : <input type="text" value="1"/>
Gruppe:	<input type="text" value="Gruppe 1"/>

Freischaltung	
Freischalten ab:	<input type="text" value="18"/> <input type="text" value="August"/> <input type="text" value="2009"/> <input type="text" value="18"/> <input type="text" value="47"/> <input type="text" value="21"/> Uhr
Automatisch deaktivieren: (optional)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Uhr

- | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werbepartner: | Geben Sie einen Titel für diesen Bannercode ein, z.B. Ihren Werbepartner. |
| Bannercode: | Hier geben Sie den HTML-Code für diesen Banner ein. |
| Anzeigelimite: | Mit dieser Option können Sie festlegen, wie oft der Bannercode angezeigt werden soll. Wird das Limit überschritten, wird der Banner automatisch deaktiviert. |
| Anzeigeverhältnis: | Mit dem Anzeigeverhältnis können Sie beeinflussen, wie oft der Banner angezeigt wird. Ein Anzeigeverhältnis von 2:1 würde bedeuten, dass der Banner zwei mal so oft angezeigt wird, wie ein Banner mit dem Verhältnis 1:1. |
| Capping pro Tag: | Gibt an, wie oft ein Nutzer pro Tag maximal diesen Banner angezeigt bekommt |
| Gruppe: | Weisen Sie dem Banner eine Gruppe zu. |
| Freischalten ab: | Mit dieser Option können Sie den Bannercode zeitgesteuert freischalten, z.B. um Werbeaktionen für einen bestimmten Zeitraum zu planen. |
| Automatisch deaktivieren: | Banner können auch automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder deaktiviert werden. |

2. TEMPLATE-FUNKTIONEN

{BANNER (GRUPPE) }

Gibt einen Bannercode aus der Gruppe mit der ID *GRUPPE* aus.