


CHƯƠNG I. CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER 2016

I.1. Yêu cầu phần cứng

- Processor: 3.0 GHz Bit Processor
- Ram: 8BG Ram
- Disk Space: 32BG


I.2. Cài đặt

- **Bước 1:** Chọn ngôn ngữ sử dụng




Hình I.1

- Nhấn **Install now**, để tiếp tục




Hình I.2

- **Bước 2:** Nhập **key** của windows server và nhấn **Next** để tiếp tục




Hình I.3

- **Bước 3:** Chọn phiên bản windows cài đặt




Hình I.4

- Chọn **I accept the**




Hình I.5

- Nhấn **Custom: Install Windows only**




Hình I.6

- **Bước 4:** Phân chia và chọn ổ đĩa để cài đặt




Hình I.7

- Chọn và định dạng đĩa cứng: New, Delete, Format,...



Hình I.8

- **Bước 5:** Bắt đầu quá trình cài đặt và hoàn thành



Hình I.9

- Thiết lập thời gian, cài đặt mạng, cài đặt mật khẩu




Hình I.10

CHƯƠNG II. TRIỂN KHAI DOMAIN NAME SERVER


II.1. Triển khai Domain Controller

- **Bước 1:** Nhấn nút Start và chọn **Server Manager – Add roles and features/Next**




Hình II.1

- Tại cửa sổ **Add Roles and Features Wizard**, chọn **Role-based or feature-based installation**



Hình II.2


- Trên màn hình **Select destination server**, chọn server để cài đặt Active Directory



Hình II.3


- **Bước 2:** Lần lượt chọn **Active Directory Domain Services** và **DNS Server**.

Nhấn **Add Features**




Hình II.4

- Nhấn **Next** để tiếp tục




Hình II.5

Sau đó, tại màn hình **Confirm installation selections**, nhấn **Install** để cài đặt. Nhấn **Close** để hoàn thành cài đặt.




Hình II.6

- **Bước 3: Nâng cấp Server lên Domain Controller**
 - Nhấn **Promote this server to a domain controller**




Hình II.7

- **Bước 4: Trên màn hình Deployment Configuration**
 - Chọn **Add a new forest**
 - **Root domain name:** nhập tên domain name
 - Nhấn **Next**



Hình II.8

- Thiết lập **password** và nhấn **Next** để tiếp tục




Hình II.9

- Trên cửa sổ **Additional Options**, nhấn Next để tiếp tục



Hình II.10

- Kiểm tra các yêu cầu và nhấn Install




Hình II.11

Tiếp theo nhấn **Close** và khởi động lại Server.


II.2. Tạo tài khoản Domain User

- **Bước 1:** Vào **Server Manager**, nhấn **Tools** và chọn **Active Directory Users and Computers (ADUC)**.



Hình II.12

- **Bước 2:** Trên cửa sổ **ADUC**, nhấn chuột phải lên **Users/News/chọn User**




Hình II.13

- Nhập thông tin của tài khoản

Hình II.14


- Thiết lập password cho tài khoản



Hình II.15


II.3. Gia nhập domain controller trên máy trạm

- **Bước 1:** Chọn **Windows 7 pro** làm client, trên màn hình Desktop, nhấn chuột phải **Computer/Properties** và nhấn **Change settings**




Hình II.16

- **Bước 2:** Trên cửa sổ **System Properties**, tab **Computer Name**
 - Nhấn Change




Hình II.17

- Tại khu vực **Member of:** nhập tên domain name vào mục **Domain**




Hình II.18

- Nhập thông tin tài khoản: **user name** và **password**
- Nhấn OK để tiếp tục




Hình II.19

- Nhấn OK và khởi động lại máy



Hình II.20


- **Bước 3:** Đăng nhập với tài khoản administrator và tài khoản domain user



Hình II.21


II.4. Gỡ bỏ domain controller

- **Bước 1:** Nhấn nút **Start/Server Manager** và chọn tab **Manage/Remove Roles and Features**.




Hình II.22

- **Bước 2:**
 - Tại cửa sổ **Before you begin**, nhấn Next để tiếp tục
 - Tại cửa sổ **Select destination server:** chọn server domain để gỡ bỏ




Hình II.23

- Nhấn chọn **AD DS** và **Remove Features**




Hình II.24

- **Bước 3:** Trên cửa sổ **Validation Results**, nhấn **Demote this domain controller** và OK để bắt đầu gỡ bỏ




Hình II.25

- Nhấn Next để tiếp tục




Hình II.26

- Trên cửa sổ **Credentials**, chọn **Force the removal of this domain controller** và nhấn OK




Hình II.27

- Tại **New Administrator Password**, thiết lập **password** mới



Hình II.28

- Trên cửa sổ **Review Options**, nhấn **Demote** để bắt đầu gỡ bỏ



Hình II.29