


## 图文教程-Shadowsocks 客户端软件使用-SSCap

**QQ:38196962**

美国、香港、日本高速 shadowsocks 账号，低至 18 元/年，不限终端数量，每人每月 50G 流量。

### 一、软件下载及运行

#### 1、原理介绍



如图所示：

手机上的 Fqrouter（或者影梭）和电脑上的 SSCap 等是 shadowsocks 客户端软件。

VPS 上安装有 shadowsocks 服务端软件。

电脑上的客户端软件 SSCap[同时是 1 台代理服务器，不但本机的程序可以通过它来上网，局域网里的其它计算机也可以通过它来上网。

客户端软件需要以下信息才能和 shadowsocks 服务端通讯。

**服务器地址：**域名或者 IP

**远程端口：**shadowsocks 服务端的端口

**密码：**连接密码

**加密方式：**通讯采用的加密方式

2、本教程对应的软件为：SSCap

软件官方下载地址为：<https://sourceforge.net/projects/sscap/?source=directory>

3、本教程的设置参数主要是本人提供的 SS 服务，其它的 SS 服务原理相同，可以参考。

4、软件不需要安装。直接双击“SSCap.exe”运行即可。请注意右键“以管理员”运行。

## 一、添加 SS 帐号

有两种方式添加 SS 帐号软件。如果您是使用测试账号，请直接跳到手动环节。

### 1、自动设置

自动方式是通过客户端软件扫描二维码图形的方式进行的。请确保您已经注册帐号。


#### A. 登录网站

B. 点击“节点列表”找到“二维码”菜单，






C. 可以看到该节点的二维码图形



D. 打开软件，点击第 2 个图标



然后根据提示，鼠标选择一下二维码图形，即可看到服务器已经添加完毕



## 2、手动设置

### A、点击第一个图标



## B、在下面的界面中添加账号信息


如果您用的是测试账号，请填写 4 个参数。

服务器 IP：节点域名或 IP

服务器端口：远程端口

密码：连接密码,我提供的测试帐号一般都是我的 QQ 号：38196962

加密：加密方式，我提供的帐号都是 aes-256-cfb




然后点击 OK 保存。


可以重复上述步骤，添加多个服务器。

## 二、测试设置是否正确

### 1、右击服务器，选择“通过 TCP 检测选中”



2、如果提示没有报错，则说明设置正确




三、代理参数设定


再次明确概念：您的电脑运行了 SS 客户端软件，就相当于是 1 台代理服务器，可以给您本机或局域网里面的计算做为代理翻墙用。

1、按照下图设置


注意，不要勾选“启用系统代理”



2、打开 IE 浏览器设置（Internet 选项），进行设置



设置 IE 浏览器的代理地址为：127.0.0.1，端口为 1080



1080 为客户端软件中设置的本地代理端口，千万不要与服务器端口混淆噢，见下图





高级玩法：

PAC 自动判断国内外网站、Chrome 浏览器使用插件方便切换模式。请自行研究。