

		PPPPPPPPPP	文字数11文字	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		<Password>	半角英数字 + カッコ（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		<Password>	半角英数字 + カッコ（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		Pass012	英数字（半角）	正常値	送信	□			
		Pass 0 1 2	英数字（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		□□□□□	スペース（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		□□□□□	スペース（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		Pass□word	英語（半角） + スペース（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		Pass□word	英語（半角） + スペース（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
			空白	正常値	送信	□			
性別	・ラジオボタン ・初期値「男」	男		正常値	送信	┘			
		女		正常値	送信	┘			
郵便番号	・半角数字のみ ・最大7文字	123456	文字数6文字	正常値		□			
		Post	英語大文字（半角） + 英語小文字（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		POST	英語大文字（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		P O S T	英語大文字（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		p o s t	英語小文字（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		P012	英語（半角） + 数字	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		P 0 1 2	英語（全角） + 数字	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		012-345	数字 + ハイフン（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		012-345	数字 + ハイフン（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		0 1 2 3 4 5	数字（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		12345	数字（半角）	正常値		□			
		郵便番号	漢字	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		ゆうびんばんごう	ひらがな	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		〒	記号	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		ユウビンバンゴウ	カタカナ（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		㇏㇏㇏㇏㇏㇏	カタカナ（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		□□□□□	スペース（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		□□□□□	スペース（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		01□234	数字（半角） + スペース（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		01□234	数字（半角） + スペース（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		123456	文字数7文字	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
				空白	正常値	送信	□		
		住所（都道府県）	・初期値空白		（選択無）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
				北海道	リストから選択	正常値	送信	□	
住所（市区町村）	・ひらがな、漢字、数字、 カタカナ、ハイフン、 スペースのみ ・最大10文字	住所	漢字	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		じゅうしょ	ひらがな	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		ジュウシヨ	カタカナ（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		じゅしヨ	カタカナ（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		address	英語（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		a d d r e s s	英語（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		住一所	漢字 + ハイフン（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		住-所	漢字 + ハイフン（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		住所012	漢字 + 数字（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		住所 0 1 2	漢字 + 数字（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		012@	数字（半角） + 記号	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		0 1 2 @	数字（全角） + 記号	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		住所.	漢字 + ドット	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		住□所	漢字 + スペース（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		住□所	漢字 + スペース（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		□□□□□	スペース（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		□□□□□	スペース（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		住所address	漢字 + 英語（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		<住所>	漢字 + カッコ（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		<住所>	漢字 + カッコ（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		住住住住住住住住住住	文字数10文字	正常値	送信	□			
		住住住住住住住住住住住	文字数11文字	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		12	数字（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		012	数字（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		じゅじヨ□Oジュー	ひらがな + 漢字 + スペース（全角） + 数字（全角） + カタカナ（全角） + ハイフン（全角）	正常値	送信	□			
		じゅじヨ 0ジュー	ひらがな + 漢字 + スペース（半角） + 数字（半角） + カタカナ（半角） + ハイフン（半角）	正常値	送信	□			
			空白	正常値	送信	□			
		住所	漢字	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		じゅうしょ	ひらがな	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		ジュウシヨ	カタカナ（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		じゅしヨ	カタカナ（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		address	英語（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		a d d r e s s	英語（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□			
		住一所	漢字 + ハイフン（全						

住所（番地）	・ ひらがな、漢字、数字、カタカナ、ハイフン、スペースのみ ・ 最大100文字	住-所	漢字＋ハイフン（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	<input type="checkbox"/>	
		住所012	漢字＋数字（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	<input type="checkbox"/>	
		住所 0 1 2	漢字＋数字（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	<input type="checkbox"/>	
		012@	数字（半角）＋記号	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	<input type="checkbox"/>	
		0 1 2 @	数字（全角）＋記号	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	<input type="checkbox"/>	
		住所.	漢字＋ドット	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	<input type="checkbox"/>	
		住□所	漢字＋スペース（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	<input type="checkbox"/>	
		住□所	漢字＋スペース（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	<input type="checkbox"/>	
		□□□□□	スペース（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	<input type="checkbox"/>	
		□ □ □ □ □	スペース（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	<input type="checkbox"/>	
		住所address	漢字＋英語（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	<input type="checkbox"/>	
		<住所>	漢字＋かっこ（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	<input type="checkbox"/>	
		<住所>	漢字＋かっこ（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	<input type="checkbox"/>	
		xx	文字数100文字	正常値	送信	<input type="checkbox"/>	
		xxx	文字数101文字	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	<input type="checkbox"/>	
		12	数字（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	<input type="checkbox"/>	
		012	数字（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	<input type="checkbox"/>	
		じゅけ□○ジュー	ひらがな＋漢字＋スペース（全角） ＋数字（全角）＋カタカナ（全角） ＋ハイフン（全角）	正常値	送信	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
		じゅけ 0ジュー	ひらがな＋漢字＋スペース（半角） ＋数字（半角）＋カタカナ（半角） ＋ハイフン（半角）	正常値	送信	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
			空白	正常値	送信	<input type="checkbox"/>	
アカウント制限	・ 初期値「一般」	一般	正常値	送信	<input type="checkbox"/>		
	管理者	正常値	送信	<input type="checkbox"/>			