

Componente

FinTP API
FinTP UI

Modificari [CR/BUG/TASK din TFS]

ID	Titlu	Detalii
8238	FinTP UI: AFISARE ecran mesaje dintr-o coada (interfata noua)	Mesaje suportate: 103, 202, FiToFi, CoreBLK, (R)BE, (R)CE, (R)PN
8337	FinTP API: implementat entitati pentru fiecare tip de mesaj + resursa mesaje	
8339	FinTP API: implementare resurse pentru batchuire	
8341	FinTP UI: implementare ecran de afisare mesaje + functionalitate batchuire	
8389	FinTP API & FinTP UI: implementare functionalitati joburi rutare (move, reject, authorize)	

Instructiuni instalare

Pas	Instructiune	Detalii
1	Se instaelaaza Apache Tomcat 7 (ultima versiune stabila)	De exemplu, deasupra liniei </Context>
2	Se downloadeaza buildurile de la adresele http://fintp:8080/job/CE_CentOS6.4_FinTP_api/ , respectiv http://fintp:8080/job/EE_CentOS6.4_FinTP_ui/	
3	Se adauga in fisierul <unde_e_instalat_tomcat>/server.xml liniile urmatoare, inauuntrul elementului Context : <Resource auth="Container" driverClassName="org.postgresql.Driver" maxActive="20" maxIdle="10" maxWait="-1" name="jdbc/toFintpConfig" password=" parola_user_fincfg " type="javax.sql.DataSource" url=" url_conexiunne_fincfg " username=" user_fincfg " /> <Resource auth="Container" driverClassName="org.postgresql.Driver" maxActive="20" maxIdle="10" maxWait="-1" name="jdbc/toFintpData" password=" parola_user_findata " type="javax.sql.DataSource" url="url_conexiunne_data" username=" user_findata " />	
4	Se deploy-aza arhivele (.war) pe serverul de Aplicatii Tomcat instalat	Exemplu: url_conexiunne_fincfg = jdbc:postgresql://193.1.1.165:5432/fintpce, user_fincfg = finuiuser; parola_user_fincfg = fincfg

Update-uri build

