



Mevcut Mail Tanımlarının Düzenlenmesi - Güncelleştirilmesi


Aşağıdaki tanım güncelleme adımlarına başlamadan önce bilgisayarınızda **Microsoft Outlook** uygulamasının **kapalı olduğundan** emin olunuz...



Windows Başlat butonu yanında yer alan arama tuşuna basıp, Denetim Masası (Control Panel) çalıştırılır.



Açılan ekranda “Mail (Microsoft Outlook)(32-bit)” simgesi tıklanır. Akabinde aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekranda **kendi mail hesabınızın üzerine** tıklayıp, üstte yer alan menüden “**Değiştir**” butonuna tıklayınız.



Değiştir butonuna tıkladığınızda aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir. Bu ekranda yer alan **Gelen posta sunucusu** kutusuna “**mail.barkodes.com.tr**” , **Giden posta sunucusu (SMTP)** kutusuna “**mail.barkodes.com.tr**” yazmanız gerekmektedir. **Parola alanına Hakan Tüylü Bey’den öğrenebileceğiniz** yeni şifrenizi yazmanız gerekmektedir.

Hesabı Değiştir

POP ve IMAP Hesap Ayarları

Hesabınızın posta sunucusu ayarlarını girin.

Kullanıcı Bilgileri

Adınız: kan.tuytu@barkodes.com.tr

E-posta Adresi: hakan.tuytu@barkodes.com

Sunucu Bilgileri

Hesap Türü: POP3

Gelen posta sunucusu: pop.yandex.com

Giden posta sunucusu (SMTP): smtp.yandex.com

Oturum Açma Bilgileri

Kullanıcı Adı: hakan.tuytu@barkodes.com

Parola: *****

☒ Parolayı anımsa

☐ Güvenli Parola Kimlik Doğrulaması (SPA) kullanarak oturum açsın

Hesap Ayarlarını Sına

Girişlerin doğru olup olmadığından emin olmak için hesabınızı sınamanızı öneririz.

Hesap Ayarlarını Sına ...

☒ İleri düğmesine tıklandığında hesap ayarlarını otomatik olarak sına

Diğer Ayarlar ...

< Geri

Sonraki >

İptal

Yardım


Pop.yandex.com → mail.barkodes.com.tr

Smtp.yandex.com → mail.barkodes.com.tr

Parola → Hakan Tüylü Bey’den öğrenebileceğiniz yeni parola

Yukarıdaki deęişiklikleri yaptıktan sonra altta yer alan “**Dięer Ayarlar**” butonuna tıklıyoruz.

Açılan pencerede **Giden Sunucu (Outgoing Server)** sekmesinde “**Giden sunucum (SMTP) için kimlik doğrulaması gerekiyor**” seçeneğinin aktif olması gerekmektedir.



The screenshot shows the 'Internet Email Settings' dialog box with the 'Outgoing Server' tab selected. The 'General' tab is also visible. The 'Advanced' tab is not selected. The 'My outgoing server (SMTP) requires authentication' checkbox is checked. Under this, the 'Use same settings as my incoming mail server' radio button is selected. The 'Log on using' radio button is unselected. Below it, there are input fields for 'User Name:' and 'Password:', and a 'Remember password' checkbox which is checked. The 'Require Secure Password Authentication (SPA)' checkbox is unselected. At the bottom, the 'Log on to incoming mail server before sending mail' radio button is unselected. The 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Internet Email Settings

General Outgoing Server Advanced

☒ My outgoing server (SMTP) requires authentication

☒ Use same settings as my incoming mail server

☐ Log on using

User Name:

Password:


☒ Remember password

☐ Require Secure Password Authentication (SPA)

☐ Log on to incoming mail server before sending mail

OK Cancel

Aynı ekranda **Gelişmiş (Advanced)** başlığına tıkladığınızda aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekranda **Gelen Sunucu (POP3)** için portun **995** , “**Bu sunucu şifreli bir bağlantı (SSL) gerektirir**” kutusunun **işaretli** olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yine aynı ekranda **Giden Sunucu (SMTP)** için portun **587**, “**Aşağıdaki şifreli bağlantı türünü kullan**” kutusunda ise **STARTTLS** seçili olduğundan emin olmak gerekiyor.



Tüm bu ayarları güncelleyip önce “**Tamam**” butonuna tıklayarak bir önceki ekrana dönüyoruz. Sırası ile “**Sonraki**” ve “**Son**” butonlarına tıklayarak güncelleme işlemi bitirilir.