


## 卸载SQL Server2005或者SQL Server2008

1, 开始-->控制面板-->卸载程序。卸载以下程序:




Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework...	Microsoft Corporation	2014/11/29
Microsoft Office Professional Plus 2010	Microsoft Corporation	2014/12/1
Microsoft SQL Server 2008	Microsoft Corporation	2014/11/29
Microsoft SQL Server 2008 Browser	Microsoft Corporation	2014/11/29
Microsoft SQL Server 2008 Native Client	Microsoft Corporation	2014/11/29
Microsoft SQL Server 2008 安装程序支持文件(简体中文)	Microsoft Corporation	2014/11/29
Microsoft SQL Server 2008 策略	Microsoft Corporation	2014/11/29
Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1 - 简体中文版	Microsoft Corporation	2014/11/29
Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1 查询工具 - 简体...	Microsoft Corporation	2014/11/29
Microsoft SQL Server VSS Writer	Microsoft Corporation	2014/11/29
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable	Microsoft Corporation	2014/11/30
Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0 - ENU	Microsoft Corporation	2014/12/1
Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0 Lang...	Microsoft Corporation	2014/11/29
Opera Stable 26.0.1656.24	Opera Software ASA	2014/12/1
Realtek High Definition Audio Driver	Realtek Semiconductor Corp.	2014/11/28
SQL Server 系统 CLR 类型	Microsoft Corporation	2014/11/29

2, 清除安装目录。在C: Program File和C: Program File x86文件夹。




(清除有关Microsoft SQL等相关文件夹)

3, 开始-->所有程序 清除目录文件。



#### 4, 清除注册表。打开注册表。



#### 5, 删除以下文件。

注册表清除内容：

(1) HKEY\_CURRENT\_USER---Software----Microsoft下的Microsoft SQL Server文件夹全部删除

(2) HKEY\_LOCAL\_MACHINE---SOFTWARE---Microsoft下的Microsoft SQL Native Client ,Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server 2005 Redist全部删除。

