

## 背景/目标

为了提高设备配置权限管理的灵活性和可控性,需要在设备管理页面中拆分权限,细化模板的管理机制,以适应用户对模板权限的多样化需求

目标:

- 1.在设备管理页面增加权限管理的查看和编辑状态,提供更细化的权限控制。
- 2.为每个模板单独设置管理员和协作者,允许管理员对模板的内容及协作用户进行管理。

## 一、 变更日志

时间	版本号	变更人	主要变更内容
2024-12-26	v1.0	xxx	需求初稿

## 二、 产品现状

- a. 开放【设备管理】页面的权限,即拥有了所有模板的管理权限
- b. 模板缺少查看态
- c. 删除按钮长期禁用
- d. 无版本管理

运维调试 设备配置

配置 ID

请输入配置 ID

配置名称

请输入配置名称

查询

重置

+ 新增配置

配置 ID	配置名称	类型	业务线	关联楼宇	适用机型	备注	版本	修改者	操作
6762...42c976	廊坊灰度专用参数模板	研发	仓储	廊坊拜普超市	BCT-P60L-E...	-	v4		编辑 删除
672d...42c93b	BCD1轮毂2M	业务	递送	大钟寺广场1号楼, 深圳...	BCD-C422-...	-	v2		编辑 删除
672d...6dcfae	BCD1轮毂1.5M	业务	递送	大钟寺广场2号楼	BCD-C422-...	-	v1		编辑 删除
6720...42c932	BCD1-1.2M	业务	递送	方恒时尚中心	BCD-C422-...	-	v2		编辑 删除
6720...42c931	BCD1-1.5M	业务	递送	大钟寺广场2号楼	BCD-C422-...	-	v5		编辑 删除
6720...6dcfa7	BCD1-3.5M	业务	递送	融中心	BCD-C422-...	-	v2		编辑 删除
6720...42c92f	BCD1-2M	业务	递送	学清嘉创B座, 盈都大...	BCD-C422-...	-	v2		编辑 删除

共 13 条 < 1 > 200 条/页

## 三、 功能详细说明

模块	功能	功能详细说明	交互详细说明	
权限细化	设备配置页面	<p>用户拥有【设备配置】权限，则仅限以下范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> <p>左侧栏[运维调试]包含[设备配置]按钮；</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li></ul> <p>支持所有配置模板的查看权限</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li></ul> <p>支持创建/新增配置模板</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>		
	配置模板	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> <p>单个配置模板分开管理，有各自的管理者（1个）和协作者（若干）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li></ul> <p>管理者和协作者，均拥有</p>	<p>权限范围分为：</p> <p>管理</p> <p>编辑</p>	

模块	功能	功能详细说明	交互详细说明	
		<p>配置模板的编辑权限</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li></ul> <p>模板创建者作为模板管理员, 拥有该模板的管理权限</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> <p>管理者可通过人员管理, 添加/删除该模板的协作者</p> <p>管理者可移交管理权限给某个协作者</p>	<p>查看</p> <p>操作:</p> <p>邀请协作者</p> <p>是否仅允许邀请本租户内的成员?</p>	

模块	功能	功能详细说明	交互详细说明	
		<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> <p>超级管理员默认拥有所有模板的管理权限</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>		
页面调整	列表项	操作: <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> 详情 <ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li></ul> 删除（隐藏, 待接口调通后开启） <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>		
	详情抽屉	人员管理 <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> 管理员/创建者		

模块	功能	功能详细说明	交互详细说明	
		<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li><li>协作者</li><li>•</li></ul> 模板配置：查看态为disable <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> 编辑按钮 (仅管理员和协作者可见) <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>		
外部下发配置可见范围	权限范围	仅【下发配置】 不开放【对比配置】 【同步配置】		<div><div>请求上传日志</div><div>自检</div><div>配置 ▾</div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> 设备名称 ▾</div><div><input checked="" type="checkbox"/> CD-01 </div></div><div>下发配置</div><div>对比配置</div><div>同步配置</div></div>

模块	功能	功能详细说明	交互详细说明	
隔离	选择模板表单	仅保留【模板】 【模板】列表展示与该业务线、楼宇关联的模板 支持研发、业务类型的模板并存		
	参数信息	暂不开放给外部查看		