


Для подключения к сети VPN потребуется стабильное подключение к Интернету.

Требование к домашнему MacBook: версия ОС выше 10.12.xx

Чтобы посмотреть версию системы, нажмите яблоко в верхнем левом углу, и выберите пункт меню «Об этом Mac»




Настройка рабочего места.

Скачиваем необходимую версию Fortigate FortiClient VPN

В Safari или Google Chrome откройте ссылку, нажмите Download for MacOS

<https://www.fortinet.com/support/product-downloads>



FortiClient VPN

The VPN-only version of FortiClient offers SSL VPN and IPsecVPN, but does not include any support. Download the best VPN software for multiple devices.

Remote Access

- ✓ SSL VPN with MFA
- ✓ IPSEC VPN with MFA

Download VPN for Windows

DOWNLOAD

Download VPN for MacOS

DOWNLOAD

Download VPN for Linux

DOWNLOAD .rpm

Download VPN for iOS

DOWNLOAD


Download VPN for Android

DOWNLOAD

Download VPN for Linux

DOWNLOAD .deb



По завершении скачивания необходимо установить FortiClient, который по-умолчанию скачивается в папку Загрузки. Для это в Finder нажмите папку загрузки и откройте файл FortiClientVPNSetup_xxx.dmg:



В открывшемся окне нажмите на иконку Install:



В процессе установки со всем соглашаемся и оставляем все параметры как есть, может потребоваться ввод пароля. Обратите внимание что это пароль от вашей учетной записи macbook, а не корпоративные логин/пароль.



После установки необходимо настроить соединение на агенте.

Для этого необходимо открыть Finder, перейти в папку программы и запустить FortiClient



в разделе “Remote Access” указать параметры как на скриншоте ниже

VPN: SSL VPN

Задать имя соединения

Выбрать Checkbox «задать порт»

Задать описание соединения

Удаленный шлюз: xxxx.atb.su

Отметить Checkbox «задать порт»

Порт: 444

Сертификат пользователя: ни один

Аутентификация: Запрашивать

Изменить VPN соединение

VPN

SSL-VPN IPsec VPN XML

Имя соединения

Описание

Удалённый шлюз atb.su x

+Add Remote Gateway

☒ Задать порт 444

☐ Enable Single Sign On (SSO) for VPN Tunnel

Сертификат пользователя Ни один

Аутентификация ☒ Запрашивать ☐ Сохранить логин

☐ Не предупреждать о неверном сертификате сервера

Отменить Сохранить


Далее нажимаем кнопку – «Сохранить»

Вместо ivanov@atb.su, ввести свой корпоративный логин в формате xxxxx@atb.su*

*Вводить необходимо именно @atb.su, приставок таких как prim., msk. и т.д. быть не должно.

Далее необходимо установить Microsoft Remote Desktop 10 для MacOS

Нажмите «Открыть приложение App Store»



Загрузите и откройте приложение. Может потребоваться ввод пароля. Обратите внимание что это пароль от вашей учетной записи macbook, а не корпоративные логин/пароль.

После успешного первоначального старта программы Microsoft Remote Desktop можно ее закрыть.

Настройка закончена.

Подключение.


Для подключения необходимо открыть Finder, перейти в папку программы и запустить FortiClient. В разделе соединения - выбрать имя подключения, которое было создано на этапе настройки. ввести учетные данные (логин и пароль от доменной учетной записи), где

Name - Логин в формате xxx@atb.su*


Password – пароль доменной учетной записи.

*Вводить необходимо именно @atb.su, приставок таких как prim., msk. и т.д. быть не должно.


Нажать кнопку – «Соединить»



Далее на номер сотового номера должно прийти СМС-сообщение с кодом для входа, которое необходимо ввести в поле «Токен».




Далее на экране отображается статус подключения VPN




VPN подключен и теперь можно подключаться к удаленному рабочему столу по протоколу RDP.

Настройка подключения к удаленному рабочему столу (RDP).

1. Открываем браузер Safari или Chrome и переходим на <https://vds.atb.su>
2. Вводим учетные данные **доменной** учетной записи в формате **atb\логин** в соответствующие поля и нажимаем кнопку **"Sing In"**



3. Далее необходимо нажать на значок «Подключение к рабочему столу», начнется скачивание файла .rdp
Найти этот файл можно через Finder в разделе загрузки



4. Открываем этот файл, вводим свои корпоративные учетные данные в таком формате:

Enter Your User Account


This user account will be used to connect to DMZ-GW.ATB.SU:
3389 (remote PC).

Username:

Password:

☐ Show password

Нажимаем Continue



5. Если все сделано правильно вы успешно подключитесь к сеансу удаленного рабочего стола на котором вы можете использовать стандартное ПО Банка:
- Citrix
 - Почта
 - Офисные программы
 - Портал

- Скайп



Настройка Microsoft Remote Desktop в ручную



Add PC

PC name: msk-komp

User account: Ask when required

General

Display

Devices & Audio

Folders

Friendly name: Optional

Group: Saved PCs


Gateway: ☒ No gateway

Add Gateway...

- ☒ Reconnect if the connection is dropped
- ☐ Connect to an admin session
- ☐ Swap mouse buttons

Cancel

Add



Microsoft Remote Desktop

⚙️ + 🔍

PCs Workspaces Search

Add PC

PC name: msk-komp

User account: Ask when required

General Display Devices & Audio Folders

Friendly name: Optional

Group: Saved PCs

Gateway: dmz-gtw-msk.atb.su


☒ Bypass for local addresses


☒ Reconnect if the connection is dropped

☐ Connect to an admin session

☐ Swap mouse buttons

Cancel Add





Контакты первой линии поддержки

Почта - 1st-line-support@atb.su

Телефоны:

- (701) 2020
- +74162234911
- +79656711152