

Manual de Operação

Solução – Disparo de e-mails



Solução – Disparo de e-mails

Prezados,


Recentemente o Google realizou uma alteração em suas questões de segurança e isto acabou afetando o disparo de e-mails por ferramentas terceiras.

Este material mostrará o processo para solucionar este erro de disparo de e-mails.

Solução – Disparo de e-mails

1. Inicialmente você deve acessar o seu G-mail configurado nos sistemas Visual para disparo de e-mails e posteriormente acessar o link: ["https://myaccount.google.com/security"](https://myaccount.google.com/security)

- 1.1. Ao acessar o link você deve clicar em “Segurança” e após isso clicar em “Verificação em duas etapas”.




- 1.2. Ao clicar em “Verificação em duas etapas”.você deve cadastrar um telefone de seu uso para ser um segundo autenticados para acessar contas Google. (Exemplo: sempre que você for acessar este e-mail, você deverá confirmar neste celular que é você de fato acessando).

- 1.3. Com a verificação em duas etapas ativa, você deve clicar no campo “Senhas de app”:

- 1.4. (Continua na próxima página).

Solução – Disparo de e-mails

Como fazer login no Google



Senha	Última alteração: 24 de jun. de 2021	>
Verificação em duas etapas	<input checked="" type="checkbox"/> Ativada	>
Senhas de app	Nenhuma	>

1.5. Clicando em “Senhas de app” no campo da esquerda você deverá selecionar “E-mail” e no campo da direita você pode selecionar “Outro (nome personalizado)”, após isso irá abrir uma caixa de texto onde você pode escrever “G-mail” e clicar em “Gerar”.

1.6. Realizando esses processos acima, o próprio G-mail irá gerar uma senha que irá aparecer no canto direito da próxima tela (print a seguir), essa nova senha é que deve ser utilizada na configuração dos sistemas Visual para disparo de e-mails (Vale ressaltar que sua senha para acesso ao e-mail continua a mesma, porém a senha para configurar nos sistemas Visual para disparo de e-mails será essa nova senha gerada!).

Senha de app gerada

Email

securesally@gmail.com

Password

●●●●●●●●●●

Sua senha de app para seu dispositivo

Como usar

Acesse as configurações da sua Conta do Google no aplicativo ou dispositivo que você está tentando configurar. Substitua sua senha pela senha de 16 caracteres mostrada acima. Assim como sua senha normal, esta senha de app concede acesso total à sua Conta do Google. Não é necessário memorizá-la, por isso não a anote ou a compartilhe com outras pessoas.

CONCLUÍDO

Solução – Disparo de e-mails

Review 1.0

07/06/2022

João