

**Набор тест-кейсов**  
(модуль "Network Settings")

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	1
<b>Ссылка на требование</b>	R1
<b>Краткое описание</b>	<b>Максимальная длина поля "Host Name" составляет 50 символов, включая разделительные точки</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) В поле ""Host Name"" ввести 50 символов в допустимом диапазоне (буквы "A-Z", "a-z", цифры "0-9" и дефис "-". Метки не могут начинаться с дефиса и не должны им заканчиваться) 3) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Открывается диалоговое окно с запросом о перезагрузке устройства ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")
<b>Серьезность (Severity)</b>	Minor
<b>Приоритет (Priority)</b>	Low

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	2
<b>Ссылка на требование</b>	R2
<b>Краткое описание</b>	<b>"Host Name" может начинаться с букв нижнего регистра (латиницы)</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) В поле ""Host Name"" ввести букву нижнего регистра латинского алфавита в допустимом диапазоне (от "a" до "z") 3) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Открывается диалоговое окно с запросом о

	перезагрузке устройства ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")
<b>Серьезность (Severity)</b>	Minor
<b>Приоритет (Priority)</b>	Low

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	3
<b>Ссылка на требование</b>	R3
<b>Краткое описание</b>	<b>"Host Name" может начинаться с букв верхнего регистра (латиницы)</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) В поле ""Host Name"" ввести букву верхнего регистра латинского алфавита в допустимом диапазоне (от "A" до "Z") 3) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Открывается диалоговое окно с запросом о перезагрузке устройства ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")
<b>Серьезность (Severity)</b>	Minor
<b>Приоритет (Priority)</b>	Low

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	4
<b>Ссылка на требование</b>	R4
<b>Краткое описание</b>	<b>"Host Name" может начинаться с цифр</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) В поле "Host Name" ввести цифру в допустимом диапазоне (от "1" до "9") 3) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Открывается диалоговое окно с запросом о перезагрузке устройства ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")

<b>Серьезность (Severity)</b>	Minor
<b>Приоритет (Priority)</b>	Low

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	5
<b>Ссылка на требование</b>	R5
<b>Краткое описание</b>	<b>Поле "Host Name" не является обязательным для заполнения</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Открывается диалоговое окно с запросом о перезагрузке устройства ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")
<b>Серьезность (Severity)</b>	Minor
<b>Приоритет (Priority)</b>	Low

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	6
<b>Ссылка на требование</b>	R6
<b>Краткое описание</b>	<b>Поле Host Name не может содержать более 50 символов, включая разделительные точки</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) В поле "Host Name" ввести 51 символ в допустимом диапазоне (буквы "A-Z", "a-z", цифры "0-9" и дефис "-". Метки не могут начинаться с дефиса и не должны им заканчиваться) 3) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Появляется сообщение об ошибке (превышено максимально допустимое количество символов)
<b>Серьезность (Severity)</b>	Minor
<b>Приоритет (Priority)</b>	Low

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	7
<b>Ссылка на требование</b>	R7
<b>Краткое описание</b>	<b>Host Name не может начинаться с дефиса ("-")</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) В поле ""Host Name"" ввести дефис ("-") 3) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Появляется сообщение об ошибке (содержит недопустимое значение)
<b>Серьезность (Severity)</b>	Minor
<b>Приоритет (Priority)</b>	Low

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	8
<b>Ссылка на требование</b>	R8
<b>Краткое описание</b>	<b>Поле Host Name не может заканчиваться дефисом ("-")</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) В поле "Host Name" ввести до 50 символов в допустимом диапазоне (буквы "A-Z", "a-z", цифры "0-9" и дефис "-"), где дефис ("-") является последним 3) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Появляется сообщение об ошибке (содержит недопустимое значение)
<b>Серьезность (Severity)</b>	Minor
<b>Приоритет (Priority)</b>	Low

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	9
-------------------------------------	---

<b>Ссылка на требование</b>	<b>R9</b>
<b>Краткое описание</b>	<b>Поле Host Name не может содержать пробел</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) В поле "Host Name" ввести до 50 символов в допустимом диапазоне, разделенных пробелом 3) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Появляется сообщение об ошибке (содержит недопустимые символы)
<b>Серьезность (Severity)</b>	Minor
<b>Приоритет (Priority)</b>	Low

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	<b>10</b>
<b>Ссылка на требование</b>	<b>R10</b>
<b>Краткое описание</b>	<b>Поле "Host Name" не может содержать символы и знаки, которые находятся вне допустимого диапазона</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) В поле "Host Name" ввести до 50 символов / знаков, выходящих за пределы допустимых (допустимый диапазон символов: буквы "A-Z", "a-z", цифры "0-9" и дефис "-". Метки не могут начинаться с дефиса и не должны им заканчиваться). 3) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Появляется сообщение об ошибке (содержит недопустимые символы и знаки)
<b>Серьезность (Severity)</b>	Minor
<b>Приоритет (Priority)</b>	Low

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	<b>11</b>
-------------------------------------	-----------

<b>Ссылка на требование</b>	R11
<b>Краткое описание</b>	<b>Максимальная длина поля "Description" составляет 250 символов</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Ввести 250 символов в поле "Description" 3) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Открывается диалоговое окно с запросом о перезагрузке устройства ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")
<b>Серьезность (Severity)</b>	Minor
<b>Приоритет (Priority)</b>	Low

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	12
<b>Ссылка на требование</b>	R12
<b>Краткое описание</b>	<b>Поле "Description" является необязательным для заполнения</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) В поле "Host Name" ввести цифру в допустимом диапазоне (от "1" до "9") 3) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Открывается диалоговое окно с запросом о перезагрузке устройства ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")
<b>Серьезность (Severity)</b>	Minor
<b>Приоритет (Priority)</b>	Low

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	13
<b>Ссылка на требование</b>	R13
<b>Краткое описание</b>	<b>Поле "Description" не может содержать более 250 символов</b>

<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда</b> (операционная система, браузер, устройство)	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) В поле "Host Name" ввести 251 символ 3) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Появляется сообщение об ошибке (превышено максимально допустимое количество символов)
<b>Серьезность (Severity)</b>	Minor
<b>Приоритет (Priority)</b>	Low

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	14
<b>Ссылка на требование</b>	R14
<b>Краткое описание</b>	<b>Вложенные поля "IP address", "Subnet Mask", "Default Gateway" становятся доступными для заполнения при выборе радиобаттона "Use the following IP address" в группе настроек "Ethernet Settings"</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда</b> (операционная система, браузер, устройство)	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать радиобаттон "Use the following IP address" в группе настроек "Ethernet Settings"
<b>Ожидаемый результат</b>	Вложенные поля "IP address", "Subnet Mask", "Default Gateway" становятся доступными для заполнения
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	15
<b>Ссылка на требование</b>	R15
<b>Краткое описание</b>	<b>Вложенное поле "IP address" позволяет изменить IP address при выборе радиобаттона "Use the following IP address" в группе настроек "Ethernet Settings"</b>



<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда</b> (операционная система, браузер, устройство)	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать радиобаттон "Use the following IP address" в группе настроек "Ethernet Settings" 3) Заполнить поле "IP address" валидными данными по маске IP адреса (xxx.xxx.xxx.xxx) 4) Оставить поле "Subnet Mask" по умолчанию в дефолтной конфигурации со значением 255.255.255.0 5) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Открывается диалоговое окно с запросом о перезагрузке устройства ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")
<b>Серьезность (Severity)</b>	Medium
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	16
<b>Ссылка на требование</b>	R16
<b>Краткое описание</b>	<b>В поле "Subnet Mask" при выборе радиобаттона "Use the following IP address" в дефолтной конфигурации сохранено значение 255.255.255.0</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда</b> (операционная система, браузер, устройство)	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать радиобаттон "Use the following IP address" в группе настроек "Ethernet Settings"
<b>Ожидаемый результат</b>	В поле "Subnet Mask" отображается конфигурация со значением 255.255.255.0
<b>Серьезность (Severity)</b>	Minor
<b>Приоритет (Priority)</b>	Low

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	17
-------------------------------------	----



<b>Ссылка на требование</b>	R17
<b>Краткое описание</b>	Поле "Subnet Mask" позволяет удалить значение в дефолтной конфигурации при выборе радиобаттона "Use the following IP address" в группе настроек "Ethernet Settings"
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать радиобаттон "Use the following IP address" в группе настроек "Ethernet Settings" 3) Поместить курсор в поле "Subnet Mask" и удалить значение в дефолтной конфигурации
<b>Ожидаемый результат</b>	Поле "Subnet Mask" не заполнено
<b>Серьезность (Severity)</b>	Medium
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	18
<b>Ссылка на требование</b>	R18
<b>Краткое описание</b>	Поле "Subnet Mask" позволяет изменить значение в дефолтной конфигурации при выборе радиобаттона "Use the following IP address" в группе настроек "Ethernet Settings"
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать радиобаттон "Use the following IP address" в группе настроек "Ethernet Settings" 3) Заполнить поле "IP address" валидными данными по маске IP адреса (xxx.xxx.xxx.xxx) 4) Поместить курсор в поле "Subnet Mask" и изменить одно из значений в дефолтной конфигурации 5) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Открывается диалоговое окно с запросом о перезагрузке устройства ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")

<b>Серьезность (Severity)</b>	Minor
<b>Приоритет (Priority)</b>	Low

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	19
<b>Ссылка на требование</b>	R19
<b>Краткое описание</b>	Поле "Default Gateway" позволяет изменять его IP address при выборе радиобаттона "Use the following IP address" в группе настроек "Ethernet Settings"
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать радиобаттон "Use the following IP address" в группе настроек "Ethernet Settings" 3) Заполнить поле "IP address" валидными данными по маске IP адреса (xxx.xxx.xxx.xxx) 4) Оставить поле "Subnet Mask" по умолчанию в дефолтной конфигурации со значением 255.255.255.0 5) Заполнить поле "Default Gateway" валидными данными по маске IP адреса (xxx.xxx.xxx.xxx) 6) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Открывается диалоговое окно с запросом о перезагрузке устройства ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	20
<b>Ссылка на требование</b>	R20
<b>Краткое описание</b>	Вложенные поля "IP address", "Subnet Mask" являются обязательными для заполнения при выборе радиобаттона "Use the following IP address" в группе настроек "Ethernet Settings"
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система,</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212

<b>браузер, устройство)</b>	Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) В группе настроек "Ethernet Settings" выбрать радиобаттон "Use the following IP address" 3) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Появляется сообщение о том, что не заполнены обязательные поля "IP address", "Subnet Mask"
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	21
<b>Ссылка на требование</b>	R21
<b>Краткое описание</b>	<b>Вложенные поля "IP address", "Subnet Mask", "Default Gateway" радиобаттона "Use the following IP address" в группе настроек "Ethernet Settings" не могут содержать символы (кроме цифр), спецсимволы, знаки препинания и пробелы.</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать радиобаттон "Use the following IP address" в группе настроек "Ethernet Settings" 3) Заполнить поле "IP address" по маске IP адреса (xxx.xxx.xxx.xxx) невалидными данными (символами, знаками препинания) 4) Поместить курсор в поле "Subnet Mask" и изменить значение в дефолтной конфигурации невалидными данными (символами, знаками препинания) 5) Заполнить поле "Default Gateway" невалидными данными (символами, знаками препинания) 6) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Появляется сообщение об ошибке (поля "IP address", "Subnet Mask", "Default Gateway" содержат недопустимое значение)
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major

<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium
-----------------------------	--------

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	22
<b>Ссылка на требование</b>	R22
<b>Краткое описание</b>	<b>Вложенные поля "Preferred DNS server", "Alternative DNS server" становятся доступными для заполнения при выборе радиобаттона "Use the following DNS server address" в группе настроек "Ethernet Settings"</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) В группе настроек "Ethernet Settings" выбрать радиобаттон "Use the following DNS server address"
<b>Ожидаемый результат</b>	Вложенные поля "Preferred DNS server", "Alternative DNS server" становятся доступными для заполнения
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	23
<b>Ссылка на требование</b>	R23
<b>Краткое описание</b>	<b>Вложенное поле "Preferred DNS server" радиобаттона "Use the following DNS server address" в группе настроек "Ethernet Settings" позволяет указать предпочтительный DNS server</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать радиобаттон "Use the following DNS server address" в группе настроек Ethernet Settings 3) Заполнить поле "Preferred DNS server" по

	маске IP адреса (xxx.xxx.xxx.xxx) валидными данными 4) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Появляется диалоговое окно с запросом о перезагрузке устройства ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	24
<b>Ссылка на требование</b>	R24
<b>Краткое описание</b>	<b>Вложенное поле "Alternative DNS server" радиобаттона "Use the following DNS server address" в группе настроек "Ethernet Settings" позволяет указать альтернативный DNS server</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать радиобаттон "Use the following DNS server address" в группе настроек Ethernet Settings 3) Заполнить поле "Preferred DNS server" валидными данными по маске IP адреса (xxx.xxx.xxx.xxx) 3) Заполнить поле "Alternative DNS server" валидными данными по маске IP адреса (xxx.xxx.xxx.xxx) 4) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Открывается диалоговое окно с запросом о перезагрузке устройства ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	25
<b>Ссылка на требование</b>	R25
<b>Краткое описание</b>	<b>Вложенные поля "Preferred DNS server",</b>

	<b>"Alternative DNS server" радиобаттона "Use the following DNS server address" в группе настроек Ethernet Settings не могут содержать символы (кроме цифр), спецсимволы, знаки препинания и пробелы.</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать радиобаттон "Use the following DNS server address" в группе настроек Ethernet Settings 3) Заполнить поле "Preferred DNS server" невалидными данными (символами, знаками препинания) 4) Заполнить поле "Alternative DNS server" невалидными данными (символами, знаками препинания) 5) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Появляется сообщение об ошибке ( поля "Preferred DNS server", "Alternative DNS server" содержат недопустимое значение)
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	26
<b>Ссылка на требование</b>	R26
<b>Краткое описание</b>	<b>Поле "Wireless Network Name" становится доступным для заполнения при выборе чекбокса "Enable Wi-Fi" в группе настроек "Wireless Settings"</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать чекбокс "Enable Wi-Fi" в группе настроек "Wireless Settings"
<b>Ожидаемый результат</b>	Вложенное поле "Wireless Network Name" становится доступным для заполнения

<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	27
<b>Ссылка на требование</b>	R27
<b>Краткое описание</b>	<b>Вложенное поле "Wireless Network Name" в чекбокс "Enable Wi-Fi" позволяет выбрать сеть Wi-Fi при помощи кнопки обновления</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать чекбокс "Enable Wi-Fi" в группе настроек "Wireless Settings" 3) Кликнуть по кнопке обновления списка доступных сетей 4) Выбрать сеть Wi-Fi 5) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	В поле "Wireless Network Name" отображается выбранная сеть Wi-Fi
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	28
<b>Ссылка на требование</b>	R28
<b>Краткое описание</b>	<b>Поле "Wireless Network Name" является обязательным для заполнения при выборе чекбокса "Enable Wi-Fi" в группе настроек "Wireless Settings"</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать чекбокс "Enable Wi-Fi" в группе настроек "Wireless Settings" 3) Нажать "Save" ("Apply")



<b>Ожидаемый результат</b>	Появляется сообщение о том, что не заполнено обязательное поле "Wireless Network Name"
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	29
<b>Ссылка на требование</b>	R29
<b>Краткое описание</b>	<b>Поле "Name hidden wireless network" становится доступным для заполнения при выборе чекбокса "Enable hidden wireless network" в группе настроек "Wireless Settings"</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать чекбокс "Enable hidden wireless network" в группе настроек "Wireless Settings"
<b>Ожидаемый результат</b>	Вложенное поле "Name hidden wireless network" становится доступным для заполнения
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	30
<b>Ссылка на требование</b>	R30
<b>Краткое описание</b>	<b>Вложенное поле "Name hidden wireless network" в чекбокс "Enable Wi-Fi" позволяет установить скрытую сеть Wi-Fi</b>
<b>Предусловие</b>	Настроить скрытую сеть Wi-Fi
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать чекбокс "Enable hidden wireless network" в группе настроек "Wireless Settings" 3) Ввести имя скрытой сети Wi-Fi в поле "Name hidden wireless network" 4) Нажать "Save" ("Apply")

<b>Ожидаемый результат</b>	Открывается диалоговое окно с запросом о перезагрузке устройства ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")
<b>Серьезность (Severity)</b>	Medium
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	31
<b>Ссылка на требование</b>	R31
<b>Краткое описание</b>	<b>Поле "Name hidden wireless network" является обязательным для заполнения при выборе чекбокса "Enable hidden wireless network" в группе настроек "Wireless Settings"</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать чекбокс "Enable hidden wireless network" в группе настроек "Wireless Settings" 3) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Появляется сообщение о том, что не заполнено обязательное поле "Name hidden wireless network"
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	32
<b>Ссылка на требование</b>	R32
<b>Краткое описание</b>	<b>Вложенное поле "Name hidden wireless network" в чекбокс "Enable Wi-Fi" не позволяет выбрать несуществующее имя скрытой сети Wi-Fi</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать чекбокс "Enable hidden wireless network" в группе настроек "Wireless Settings"

	3) Ввести несуществующее имя скрытой сети Wi-Fi в поле "Name hidden wireless network" 4) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Появляется сообщение о том, что указанная сеть не найдена
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	33
<b>Ссылка на требование</b>	R33
<b>Краткое описание</b>	<b>Поле "Security Key" становится доступным для заполнения при выборе чекбокса "Enable Wireless Security" в группе настроек "Wireless Settings"</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать чекбокс "Enable Wireless Security" в группе настроек "Wireless Settings"
<b>Ожидаемый результат</b>	Вложенное поле "Security Key" становится доступным для заполнения
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	34
<b>Ссылка на требование</b>	R34
<b>Краткое описание</b>	<b>Поле "Security Key" позволяет установить пароль для беспроводной сети при выборе чекбокса "Enable Wireless Security" в группе настроек "Wireless Settings"</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать чекбокс "Enable Wi-Fi" в группе

	настроек "Wireless Settings" 3) Кликнуть по кнопке обновления списка доступных сетей 4) Выбрать сеть Wi-Fi 5) Выбрать чекбокс "Enable Wireless Security" в группе настроек "Wireless Settings" 6) Ввести валидный пароль во вложенное поле "Security Key" 7) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Открывается диалоговое окно с запросом о перезагрузке устройства ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	High

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	35
<b>Ссылка на требование</b>	R35
<b>Краткое описание</b>	<b>Поле "Security Key" является обязательным для заполнения при выборе чекбокса "Enable Wireless Security" в группе настроек "Wireless Settings"</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать чекбокс "Enable Wireless Security" в группе настроек "Wireless Settings" 3) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Появляется сообщение о том, что не заполнено обязательное поле "Security Key"
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	36
<b>Ссылка на требование</b>	R36
<b>Краткое описание</b>	<b>Поле "Security Key" не позволяет установить невалидный пароль для беспроводной сети при выборе чекбокса "Enable Wireless"</b>

	<b>Security" в группе настроек "Wireless Settings"</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать чекбокс "Enable Wi-Fi" в группе настроек "Wireless Settings" 3) Кликнуть по кнопке обновления списка доступных сетей справа от поля "Wireless Network Name" 4) Выбрать сеть Wi-Fi в поле "Wireless Network Name" 5) Выбрать чекбокс "Enable Wireless Security" в группе настроек "Wireless Settings" 6) Ввести невалидный пароль в поле "Security Key" 7) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Появляется сообщение об ошибке (поле "Security Key" содержит недопустимые символы)
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	37
<b>Ссылка на требование</b>	R37
<b>Краткое описание</b>	<b>Вложенные поля "IP address", "Subnet Mask", "Default Gateway" становятся доступными для заполнения при выборе радиобаттона "Use the following IP address" в группе настроек "Wireless Settings"</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать радиобаттон "Use the following IP address" в группе настроек "Wireless Settings"
<b>Ожидаемый результат</b>	Вложенные поля "IP address", "Subnet Mask", "Default Gateway" становятся доступными для заполнения

<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	High

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	38
<b>Ссылка на требование</b>	R38
<b>Краткое описание</b>	<b>Вложенное поле "IP address" позволяет изменять IP address при выборе радиобаттона "Use the following IP address" в группе настроек "Wireless Settings"</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать чекбокс "Enable Wi-Fi" в группе настроек "Wireless Settings" 3) Кликнуть по кнопке обновления списка доступных сетей 4) Выбрать сеть Wi-Fi 5) Выбрать радиобаттон "Use the following IP address" в группе настроек "Wireless Settings" 6) Заполнить поле "IP address" валидными данными по маске IP адреса (xxx.xxx.xxx.xxx) 7) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Открывается диалоговое окно с запросом о перезагрузке устройства ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	High

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	39
<b>Ссылка на требование</b>	R39
<b>Краткое описание</b>	<b>Вложенное поле "Subnet Mask" позволяет изменять маску подсети при выборе радиобаттона "Use the following IP address" в группе настроек "Wireless Settings"</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система,</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212

<b>браузер, устройство)</b>	Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать чекбокс "Enable Wi-Fi" в группе настроек "Wireless Settings" 3) Кликнуть по кнопке обновления списка доступных сетей 4) Выбрать сеть Wi-Fi 5) Выбрать радиобаттон "Use the following IP address" в группе настроек "Wireless Settings" 6) Заполнить поле "IP address" валидными данными по маске IP адреса (xxx.xxx.xxx.xxx) 7) Заполнить поле "Subnet Mask" валидными данными по маске IP адреса (xxx.xxx.xxx.xxx) 8) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Открывается диалоговое окно с запросом о перезагрузке устройства ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	High

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	40
<b>Ссылка на требование</b>	R40
<b>Краткое описание</b>	<b>Вложенное поле "Default Gateway" радиобаттона "Use the following IP address" в группе настроек "Wireless Settings" позволяет изменять его IP address</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать чекбокс "Enable Wi-Fi" в группе настроек "Wireless Settings" 3) Кликнуть по кнопке обновления списка доступных сетей 4) Выбрать сеть Wi-Fi 5) Выбрать радиобаттон "Use the following IP address" в группе настроек "Wireless Settings" 6) Заполнить поле "IP address" валидными данными по маске IP адреса (xxx.xxx.xxx.xxx)



	7) Заполнить поле "Subnet Mask" валидными данными по маске IP адреса (xxx.xxx.xxx.xxx) 8) Заполнить поле "Default Gateway" валидными данными по маске IP адреса (xxx.xxx.xxx.xxx) 9) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Открывается диалоговое окно с запросом о перезагрузке устройства ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	High

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	41
<b>Ссылка на требование</b>	R41
<b>Краткое описание</b>	<b>Вложенное поле "IP address" является обязательным для заполнения при выборе радиобаттона "Use the following IP address" в группе настроек "Wireless Settings"</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать чекбокс "Enable Wi-Fi" в группе настроек "Wireless Settings" 3) Кликнуть по кнопке обновления списка доступных сетей 4) Выбрать сеть Wi-Fi 5) Выбрать радиобаттон "Use the following IP address" в группе настроек "Wireless Settings" 6) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Появляется сообщение о том, что обязательное поле "IP address" не заполнено
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	42
<b>Ссылка на требование</b>	R42
<b>Краткое описание</b>	<b>Вложенные поля "IP address", "Subnet Mask", "Default Gateway" радиобаттона "Use the</b>

	<b>following IP address" в группе настроек "Wireless Settings" не могут содержать символы (кроме цифр), спецсимволы, знаки препинания и пробелы.</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать чекбокс "Enable Wi-Fi" в группе настроек "Wireless Settings" 3) Кликнуть по кнопке обновления списка доступных сетей 4) Выбрать сеть Wi-Fi 5) Выбрать радиобаттон "Use the following IP address" в группе настроек "Wireless Settings" 6) Заполнить поле "IP address" невалидными данными (символами, знаками препинания) 7) Заполнить поле "Subnet Mask" невалидными данными (символами, знаками препинания) 8) Заполнить поле "Default Gateway" невалидными данными (символами, знаками препинания) 9) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Появляется сообщение об ошибке (поля "IP address", "Subnet Mask", "Default Gateway" содержат недопустимые символы)
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	43
<b>Ссылка на требование</b>	R43
<b>Краткое описание</b>	<b>Вложенные поля "Preferred DNS server", "Alternative DNS server" становятся доступными для заполнения при выборе радиобаттона "Use the following DNS server address" в группе настроек "Wireless Settings"</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51

<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) В группе настроек "Wireless Settings" выбрать радиобаттон "Use the following DNS server address"
<b>Ожидаемый результат</b>	Вложенные поля (Preferred DNS server, Alternative DNS server) становятся доступными для заполнения
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	High

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	44
<b>Ссылка на требование</b>	R44
<b>Краткое описание</b>	<b>Поле "Preferred DNS server" позволяет указать предпочтительный DNS server при выборе радиобаттона "Use the following DNS server address" в группе настроек "Wireless Settings"</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать чекбокс "Enable Wi-Fi" в группе настроек "Wireless Settings" 3) Кликнуть по кнопке обновления списка доступных сетей 4) Выбрать сеть Wi-Fi 5) Выбрать радиобаттон "Use the following DNS server address" в группе настроек "Wireless Settings" 6) Заполнить поле "Preferred DNS server" валидными данными по маске IP адреса (xxx.xxx.xxx.xxx) 7) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Открывается диалоговое окно с запросом о перезагрузке устройства ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	High

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	45
<b>Ссылка на требование</b>	R45
<b>Краткое описание</b>	<b>Поле "Alternative DNS server" позволяет указать альтернативный DNS server при выборе радиобаттона "Use the following DNS server address" в группе настроек "Wireless Settings"</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать чекбокс "Enable Wi-Fi" в группе настроек "Wireless Settings" 3) Кликнуть по кнопке обновления списка доступных сетей 4) Выбрать сеть Wi-Fi 5) Выбрать радиобаттон "Use the following DNS server address" в группе настроек "Wireless Settings" 6) Заполнить поле "Preferred DNS server" валидными данными по маске IP адреса (xxx.xxx.xxx.xxx) 7) Заполнить поле "Alternative DNS server" валидными данными по маске IP адреса (xxx.xxx.xxx.xxx) 8) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Открывается диалоговое окно с запросом о перезагрузке устройства ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	High

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	46
<b>Ссылка на требование</b>	R46
<b>Краткое описание</b>	<b>Вложенное поле "Preferred DNS server" является обязательным для заполнения при выборе радиобаттона "Use the following DNS server address" в группе настроек "Wireless"</b>

	<b>Settings"</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать чекбокс "Enable Wi-Fi" в группе настроек "Wireless Settings" 3) Кликнуть по кнопке обновления списка доступных сетей 4) Выбрать сеть Wi-Fi 5) Выбрать радиобаттон "Use the following DNS server address" в группе настроек "Wireless Settings" 6) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Появляется сообщение о том, что обязательное поле "Preferred DNS server" не заполнено
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	47
<b>Ссылка на требование</b>	R47
<b>Краткое описание</b>	<b>Вложенные поля "Preferred DNS server", "Alternative DNS server" радиобаттона "Use the following DNS server address" в группе настроек "Wireless Settings" не могут содержать символы (кроме цифр), спецсимволы, знаки препинания и пробелы.</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать чекбокс "Enable Wi-Fi" в группе настроек "Wireless Settings" 3) Кликнуть по кнопке обновления списка доступных сетей 4) Выбрать сеть Wi-Fi 5) Выбрать радиобаттон "Use the following DNS server address" в группе настроек "Wireless

	Settings" 6) Заполнить поле "Preferred DNS server" невалидными значениями (символами, знаками препинания) 7) Заполнить поле "Alternative DNS server" невалидными значениями (символами, знаками препинания) 8) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Появляется сообщение об ошибке (поля "Preferred DNS server", "Alternative DNS server" содержат недопустимые символы)
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	48
<b>Ссылка на требование</b>	R48
<b>Краткое описание</b>	<b>Кнопка "Cancel" в левом нижнем углу формы "Network Settings" позволяет отменить выбранные настройки</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Ввести в поле "Host Name" до 50 символов в допустимом диапазоне (буквы "A-Z", "a-z", цифры "0-9", дефис "-") 3) Нажать "Cancel"
<b>Ожидаемый результат</b>	Измененные в ходе настроек значения полей и их состояния возвращаются к предыдущим
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	High

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	49
<b>Ссылка на требование</b>	R49
<b>Краткое описание</b>	<b>Кнопка "Save" ("Apply") в левом нижнем углу формы "Network Settings" открывает диалоговое окно с запросом о перезагрузке устройства</b>

<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда</b> (операционная система, браузер, устройство)	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать радиобаттон "Use the following IP address" в группе настроек "Ethernet Settings" 3) Заполнить поле "IP address" валидными данными по маске IP адреса (xxx.xxx.xxx.xxx) 4) Поле "Subnet Mask" оставить по умолчанию в дефолтной конфигурации со значением 255.255.255.0 5) Нажать "Save" ("Apply")
<b>Ожидаемый результат</b>	Открывается диалоговое окно с запросом о перезагрузке устройства ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	Medium

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	50
<b>Ссылка на требование</b>	R50
<b>Краткое описание</b>	<b>Кнопка "Reboot" в диалоговом окне выполняет перезагрузку устройства с сохранением всех настроек</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда</b> (операционная система, браузер, устройство)	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать радиобаттон "Use the following IP address" в группе настроек "Ethernet Settings" 3) Заполнить поле "IP address" валидными данными по маске IP адреса (xxx.xxx.xxx.xxx) "4) Поле ""Subnet Mask"" оставить по умолчанию в дефолтной конфигурации со значением 255.255.255.0" 5) Нажать "Save" ("Apply") 6) Выбрать "Reboot" в появившемся диалоговом окне ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")



<b>Ожидаемый результат</b>	Перезагрузка устройства с сохранением всех настроек
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	High

<b>Идентификационный номер (ID)</b>	51
<b>Ссылка на требование</b>	R51
<b>Краткое описание</b>	<b>Кнопка "Cancel" закрывает диалоговое окно с запросом о перезагрузке и отменяет выбранные настройки</b>
<b>Предусловие</b>	-
<b>Тестовая среда (операционная система, браузер, устройство)</b>	ОС: Windows 10 Браузер: Chrome 90.0.4430.212 Устройство: Acer Swift SF 314-51
<b>Имя пользователя</b>	Irina-Karpovich
<b>Шаги воспроизведения</b>	1) Открыть форму "Network Settings" 2) Выбрать радиобаттон "Use the following IP address" в группе настроек "Ethernet Settings" 3) Заполнить поле "IP address" валидными данными по маске IP адреса (xxx.xxx.xxx.xxx) 4) Поле ""Subnet Mask"" оставить по умолчанию в дефолтной конфигурации со значением 255.255.255.0" 5) Нажать "Save" ("Apply") 6) Выбрать "Cancel" в появившемся диалоговом окне ("This will reboot your device. Reboot or cancel changes?")
<b>Ожидаемый результат</b>	Диалоговое окно запроса перезагрузки закрывается, настройки не применяются, устройство не перезагружается
<b>Серьезность (Severity)</b>	Major
<b>Приоритет (Priority)</b>	High