

Clic en botón “Más configuraciones”

Agregar una nueva cuenta de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Tipo de cuenta:

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

☒ Recordar contraseña

☐ Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red.)

- Pestaña “Servidor de Salida”: **Activar opción “Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación”**
- Pestaña “Avanzadas”: Utilizar **puerto 26** en la casilla “Servidor de salida (SMTP)”

Configuración de correo electrónico de Internet

General **Servidor de salida** Conexión Avanzadas

☒ Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

☒ Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

☐ Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:

Contraseña:

☒ Recordar contraseña

☐ Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)

☐ Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

Configuración de correo electrónico de Internet

General **Servidor de salida** Conexión Avanzadas

Números de puerto del servidor

Servidor de entrada (POP3):

☐ Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

Servidor de salida (SMTP):

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada:

Tiempo de espera del servidor

Corto Largo 1 minuto

Entrega

☒ Dejar una copia de los mensajes en el servidor

☐ Quitar del servidor después días

☐ Quitar del servidor al eliminar de 'Elementos eliminados'