


0. 웹사이트 접속시  
바탕화면 이미지 2~3s 이내 출현 (필요시 로딩바 적용)  
이후 6. 메뉴탭이 하단(Footer 뒷면)에서 상단으로 출현  
  
1920\*1080 해상도 기준 기본  
1280\*720 해상도 기준 정스케일 비율 노출  
가로폭 1000 미만시 바탕이미지 재정렬(중앙정렬 및 고정)  
시뮬레이션 - 세부사항 참조
1. KSMALL Logo 좌측 상단 고정
2. 로그인과 회원가입  
로그인-아이디와 패스워드 입력  
로그인시 업무단 페이지 이동  
회원가입시 본 페이지에서 회원가입창 로딩
3. 검색창  
제품코드 또는 제품명 입력 검색  
해당 코드 및 제품명이 없을 시 알림창  
제품검색시 해당제품의 상세정보페이지로 이동  
또는 메인에서 노출
4. 메인의 바탕화면 이미지 - 주력상품 또는 신상품 중심  
이미지와 텍스트 조합  
기본 바탕색상 유지 및 이미지 레이어 노출 방식  
이미지 로딩 수 : 최대 3개 미만
5. 바탕이미지 로딩 선택버튼
6. 메뉴탭 - 제품카테고리별(4개) 메뉴선택  
해당 제품카테고리 선택시 메뉴활성화(타입 4개)  
메뉴창 출현시 메뉴탭 사라짐  
시뮬레이션 - 세부사항 참조
7. Footer 기본사양 - 화면 좌측하단 고정
8. 회사소개 외 메뉴(5개 링크) 우측하단 고정
9. 관련사이트 바로가기 우측하단 고정



- 0. 1920\*1080 해상도 기준 기본
- 1. 1280\*720 해상도 기준
- 2. 가로폭 1600 기준
- 3. 가로폭 1280 미만시 바탕이미지 재정렬(중앙정렬 및 고정)





0. 메뉴탭 출현 후 메뉴활성화
1. 메뉴탭의 해당 제품카테고리 클릭시 메뉴박스 출현  
메뉴박스 출현시 해당 카테고리메뉴 우선 활성화
2. 메뉴탭의 해당 카테고리 메뉴 클릭시 사라짐
3. 이후 화면상에서 메뉴박스 출현 (카테고리별 4가지)  
동시에 바탕화면 전체 블랙스크린 (농도 50%) 적용 및 비활성




POS 카테고리 클릭시 - 외식\_POS, 유통\_POS 버튼활성화



기타모델 카테고리 클릭시 - 기타모델 버튼활성화



약세사리 카테고리 클릭시 - 약세사리, 주문전표 버튼활성화



4. 메뉴박스 닫기버튼  
버튼 클릭시 블랙스크린 사라지고  
메뉴탭 재활성화