


Инструкция по установке CoinPay 2.2.3 Для Premiumxchanger 2.0

Инструкция содержит шаги для установки как мерчанта, так и автовыплат.

Если у Вас есть защита от DDOC или какой-то другой фаервол - добавьте IP адрес в "белый список" - **46.22.209.139**

 **Внимание:** Для активации приема гривны необходимо обратиться в службу поддержки на сайте(чат) и указать ссылку на ваш сайт.

Ввод UAH:

- Минимальная сумма для одной транзакции - 10 uah.
- Максимальная сумма для одной транзакции - 29 000 uah.

Вывод UAH:

Минимальная сумма для одной транзакции - 10 uah.
Максимальная сумма для одной транзакции 99 000 uah.

Также появилась обязательная авторизация банковской карты - смс подтверждение номера (3-D Secure).

Ввод RUB:

- Минимальная сумма для одной транзакции - 10 rub.
- Максимальная сумма для одной транзакции - 14 499 rub.


Вывод RUB:

- Минимальная сумма для одной транзакции - 50 rub.
- Максимальная сумма для для одной транзакции - 99 000 rub.

Мерчант "CoinPay"

1) Добавить в админке PremiumExchanger платежную систему CoinPay.


1.1) Ссылка на лого <https://drive.google.com> (Жмите сюда)



2) Разархивировать **merchant_coinpay_x.x.x.zip** в папку - **wp-content/plugins/premiumbox/merchants**

3) В админке PremiumExchanger зайти в раздел "Мерчанты", в подраздел "Добавить Мерчант"

4) Вписываем имя CoinPay



5) В настройках модуля (мерchants) вписываем **Количество подтверждений** (Используется для криптовалюты - сколько подтверждений нужно, чтоб считать заявку оплаченной), **Api key** и **Secret key** (их можно запросить у службы поддержки support@coinpay.com.ua).

Настройки модуля

Количество подтверждения платежа, чтобы считать его выполненным

1|

1

Api key

параметр уже задан

2

Secret key

параметр уже задан

3

Сохранить

4

Сохранить

6) Остальные нужные Вам настройки в соответствующем разделе:

Настройки

Иструкция по оплате для пользователя

а

img

b

i

u

li

H2

H3

Цвет текста

Год

Только для пользователей

Только для гостей

CSS класс

Копировать текст

Текстовый блок

Разрыв строк

Ссылка д

Примечание для платежа

Ссылка для входа

Таймер обратного отсчета

QR код

Только основная версия

Только мобильная версия

Кол-во подтверждений

Время получения подтверждения

Статус верификации по

Ссылка на верификацию пользователя

Сумма для верификации

Счет

Ссылка на верификацию счета Отдаю

Ссылка на верификацию счета Получаю

Время удаления заявки

Сумма платежа

Заявка ID

Дата создания

Дата изменения

Курс Отдаю

Курс Получаю

Имя ПС Отдаю

Имя ПС Получаю

Код валюты Отдаю

Код валюты Получаю

Счет Отдаю

Счет Получаю

Номер моб. телефона

Skype

Telegram

Email

Номер паспорта

Счет мерчанта

Ссылка на обмен

ID транзакции мерчанта

ID транзакции автовыплаты

Время пересчета

Из рекомендуемых:

Разрешенные IP адреса (с новой строки)

46.22.209.139

Хэш для Status/Result URL

superhash

Подробнее

Режим отладки

Нет

Устанавливать статус заявки "На проверке" когда:

Номер счета с которого была сделана оплата не совпадает с указанным в заявке

Нет

Неверный код валюты

Нет

Сумма платежа меньше чем требуется

Да

7) Сохранить.

8) В админке PremiumExchanger в разделе "Направление обменов" создать направление обмена, указав мерчант CoinPay, в соответствии с инструкцией PremiumExchanger.

9) Готово.

10) Если Вам нужно подтягивать балансы в системе **(по API)**, тогда идем в настройки валют, ищем нужную валюту (Приват 24 к примеру) и нажимаем на "редактировать"

Авто выплата "CoinPay"

1) Разархивировать payout_coinpay_x.x.x.zip - /wp-content/plugins/premiumbox/paymerchants

2) В админке PremiumExchanger зайти в раздел "Мерчанты", в подраздел "Добавить Автовыплату"

3) Вписываем имя: CoinPay, выбираем модуль CoinPay

4) В настройках модуля (автовыплаты) вписываем **Api key** и **Secret key** (их можно запросить у службы поддержки support@coinpay.com.ua).

Настройки модуля

Api key: ***параметр уже задан*** 1

Secret key: ***параметр уже задан*** 2

3. Сохранить

5) Выставляем остальные нужные Вам настройки в соответствующем разделе:

Настройки

Инструкция по оплате для пользователя

Настройки модуля (автовыплаты)

Настройки модуля (автовыплаты)

Из рекомендованных:

Хэш для Status/Result URL: Придумайте хэш

Режим отладки: Нет

6) Сохранить.

7) В админке Premium в разделе "Направление обменов" создать или отредактировать направление обмена, указать выплату CoinPay, в соответствии с инструкцией PremiumExchanger.

8) Готово.