

# 『崩坏3跨服教程』

## —— Surge 4 篇

BY: 晨风MORNWIND

LAST UPDATE: 2020/02/22

# 前言

- ▶ 作为一个晚登录两三天没能拿到“登录纪念勋章”的安卓国服的甲板老清洁工，自从嫌弃安卓机的卡慢（以及当年月光的光翼特效显示不出来），两年后咬咬牙入了 iPod 和 iPad 之后，便开始发愁：安卓端甲板上的老婆们，要怎么打包带到 iOS 端？
- ▶ 奈何，米忽悠一直不为 iOS 客户端加上安卓国服的登录入口（反过来也没有）。后来 ME 社跨服包的出现，为我带来了一线光明。找 Msk包子 大佬购入了无需自签的 iOS 端跨服客户端以后，连续用了好几个版本，省去了每周重新自签的麻烦，倒也还算舒服（只不过得每隔三四个版本付一次分发平台的证书费）。



# 前言

- ▶ 最近在 TG 上研究 Surge 4 上可用的签到脚本的时候，偶然结识了一位在用 QuanX 的大佬“[FlintyLemming](#)”，而他的为崩坏3跨服的方法为我指明了另一条道路，也就促使了本项目的诞生。
- ▶ 在跟 Flinty 大佬进行沟通交流的过程中，我也了解到，他在Quantumult X 上实现的跨服方法，是借鉴B站一位大佬“[霞ヶ丘詩羽x](#)”提供的方案而完成的。而本项目，则是同时借鉴了两位大佬的方法，在 Surge 4 上实现了跨服，同时也为 QuanX 用户提供了另一种自定义方案。
- ▶ 此项目的初衷，就是为了让常挂代理工具（如：Surge 4、Quantumult X）的玩家，无需频繁开关代理工具，就能在忘掉有这么一回事的情况下，在 iOS 端直接登入安卓国服，玩到 ~~自己的老婆们~~，哦不，陪自己的老婆们玩。



# 前言

- ▶ 总之，如果你是**安卓国服**老玩家，目前手边的移动端却只有**苹果设备**，而你已经在 App Store 中**购买了 [Surge 4](#)**（或者 [Quantumult X](#)）这款代理工具，并且你又需要**常挂着代理工具**上外网。那么恭喜你，这篇教程简直就是为你量身定做的。
- ▶ 如果未同时满足以上四点，还是**不建议**你使用本项目。请去查阅“[霞ヶ丘詩羽x](#)”大佬的教程使用 [Thor](#) 或者 [HTTP Catcher](#)，又或者是直接去 ME 社下载跨服包。


# 前言

- ▶ 关于渠道服的补充说明：
  - ▶ 本项目目前暂时无法进行官服和渠道服互跨。
  - ▶ 渠道服登录入口已存在于桌面端，但目前被官方隐藏，可能是因为账号系统不同，尚未准备好。等官方正式开放了桌面端的渠道服登录，本项目应该就能做到官服和渠道服互跨了。





# 前言

► 效果预览:



# 前期准备



- ▶ 账号： 安卓国服
- ▶ 系统： iOS 12+ / iPadOS 13+
- ▶ 工具： [Surge 4](#) （注： Quantumult X 的方法大同小异）





# 前期准备

- ▶ GitHub 项目链接：（可点击跳转）
  - ▶ 原版：[Mornwind/BH3\\_Region\\_Selector](#)
  - ▶ 精简版：[FlintyLemming/BH3\\_Region\\_Selector](#)






# 方案说明

- ▶ 本项目包含两种方案，请选择适合自己的方案。（可点击跳转）
- ▶ **【方案一】新手使用**（[原版](#) / [精简版](#)）
  - ▶ 默认全平台列表（本身就是完整列表，由官方云端控制，只不过渠道服入口暂被隐藏）。
  - ▶ 只使用 URL 重定向（URL Rewrite）功能实现。
- ▶ **【方案二】进阶使用**（[原版](#) / [精简版](#)）
  - ▶ 自定义服务器列表，可调整顺序、删去多余服务器。
  - ▶ 利用 脚本（Script）与 URL 重定向（URL Rewrite）功能共同实现。

# 操作步骤

- ▶ **第一步：** 在你的 Surge 4 中配置好根证书，并在系统中启用并信任，然后回到 Surge 4 中启用 MitM 功能。（该步在本教程中不详细教）





# 操作步骤

- ▶ **第二步：**挑选好你想使用的方案，然后在 GitHub 上的项目中找到对应方案所需使用的配置代码。以下可直接点击跳转。
  - ▶ **【方案一】**新手使用 → Surge 4 配置（[原版](#) / [精简版](#)）
  - ▶ **【方案二】**进阶使用 → Surge 4 配置（[原版](#) / [精简版](#)）

## (1) 新手使用

默认全平台列表（本身就是完整列表，由官方云端控制，只不过渠道入口暂被隐藏）。

只使用 URL 重定向（URL Rewrite）功能实现。

### ① Surge 4:

```
[URL Rewrite]
# 获取全平台服务器列表
^https://global(\d*)\.bh3\.com/query_dispatch?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*) https://global$1.bh3.com

# 改写连入服务器的平台代码
# > 官网
# > 安卓国服
^http://106.14.51.73/query_gameserver?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*)&uid=(\d*) http://106.14.51.73
# > iOS国服
^http://139.224.7.27/query_gameserver?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*)&uid=(\d*) http://139.224.7.27
# > 全平台（桌面）服
^http://106.15.162.73/query_gameserver?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*)&uid=(\d*) http://106.15.162.73
# > 渠道服（登录入口已存在于桌面端，但目前被官方隐藏，可能是因为账号系统不同，尚未准备好）
# > Bilibili服
^http://139.196.248.220/query_gameserver?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*)&uid=(\d*) http://139.196.248.220
# > 应用宝服
^http://115.159.20.29/query_gameserver?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*)&uid=(\d*) http://115.159.20.29
# > 渠道1服
^http://139.196.248.218/query_gameserver?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*)&uid=(\d*) http://139.196.248.218
# > 渠道2服
^http://139.196.248.219/query_gameserver?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*)&uid=(\d*) http://139.196.248.219
```

```
[MITM]
hostname = global*.bh3.com
```

## (2) 进阶使用

自定义服务器列表，可调整顺序、删去多余服务器。

利用 脚本（Script）与 URL 重定向（URL Rewrite）功能共同实现。

### ① Surge 4:

```
[URL Rewrite]
# 官网
# > 安卓国服
^http://106.14.51.73/query_gameserver?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*)&uid=(\d*) http://106.14.51.73
# > iOS国服
^http://139.224.7.27/query_gameserver?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*)&uid=(\d*) http://139.224.7.27
# > 全平台（桌面）服
^http://106.15.162.73/query_gameserver?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*)&uid=(\d*) http://106.15.162.73
# > 渠道服（登录入口已存在于桌面端，但目前被官方隐藏，可能是因为账号系统不同，尚未准备好）
# > Bilibili服
^http://139.196.248.220/query_gameserver?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*)&uid=(\d*) http://139.196.248.220
# > 应用宝服
^http://115.159.20.29/query_gameserver?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*)&uid=(\d*) http://115.159.20.29
# > 渠道1服
^http://139.196.248.218/query_gameserver?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*)&uid=(\d*) http://139.196.248.218
# > 渠道2服
^http://139.196.248.219/query_gameserver?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*)&uid=(\d*) http://139.196.248.219
```

```
[Script]
http-response ^https://global(\d*)\.bh3\.com/query_dispatch?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*) requires-t
```

```
[MITM]
hostname = global*.bh3.com
```

# 操作步骤

- ▶ **第三步：**使用任一款编辑器打开你的 Surge 配置文件（.conf），或是直接在 Surge 内点击主界面左上角配置名，打开“配置列表”→“在文本模式中编辑”。





# 操作步骤

- ▶ **第四步：**在配置文件中，将**第二步**中所获取到的配置代码，分为 [URL Rewrite]、[Script]、[MITM] 三个部分，分别拷贝到配置文件中的对应区域下。
- ▶ 注：
  - ▶ 1. 带有 # 的行可以不复制，因为它们只是起到说明作用，或只是暂时注释掉无用的配置。
  - ▶ 2. 只有方案二中有 [Script] 一项，且必须开启 Surge 4 的“脚本”功能。
  - ▶ 3. 若配置文件中的 [MITM] 部分原本已有“hostname =”一行，则不可另起一行，而是要加在原有一行的后面，并以英文逗号与前面的隔开。

# 操作步骤


- ▶ **第五步：**保存配置，然后点击主界面右上角按钮将 Surge 4 停止，再点击按钮重新启动一次。
- ▶ 注：对于方案二，还需要更新一次“外部资源”，以保证从 GitHub 上获取到最新的脚本。





# 操作步骤

- ▶ **第六步：**保持 Surge 4 一直后台开启，打开崩坏3，登录米哈游账号，在服务器列表切换至“安卓国服”，即可在 iOS 端跨服登录安卓国服。



# 结语

- ▶ 最后，祝大家在崩坏3中玩老婆玩得愉快！
- ▶ 来自八重樱的祝福：  
舰长补给全保底，舰长副本零掉落！