

Предварительная настройка

Для начала работы необходимо установить следующее оборудование:

- считыватель бесконтактных карт, например:
ironLogic Z-2 USB (два диапазона 13,56MHz и 125kHz, для карт MIFARE и EM-Marlin);

ACS ACR122 (диапазон 13,56MHz, для карт MIFARE);

ACS ACR1281U-C (диапазон 13,56MHz, для карт MIFARE);

- бесконтактные RFID карты, например:

EM-Marlin - 125 КГц;

MIFARE Ultralight- 13,56MHz;

MIFARE Classic- 13,56MHz.

Для осуществления фискальной регистрации принятых и выплаченных средств необходимо установить ККМ (в настоящее время необязательно):

- ККМ "ШТРИХ-М-ФР-К".

Установить дополнительное ПО для работы с картами, и осуществления фискальных операций:

<http://inbet.s3.amazonaws.com/printdaemon31.zip>

После скачивания и распаковки архива с версией inbetPrint.1.0.31, запустить файл setup.exe. После окончания установки, запустить ярлык на рабочем столе "Печать чеков". Необходимо выполнить предварительную настройку ПО:

Логин - номер счёта (можно уточнить в интерфейсе администратора).

Пароль - пароль кассира, работающего в данный момент.

Номер кассы - задаётся для учёта работы нескольких кассиров.

Принтер - выбирается активный термопринтер.

ККМ - выбор фискального регистратора(в случае статуса "Не работает", проверить правильность указанного порта). Для удобства чеки ставок так же можно печатать на ККМ.

Метод печати - Лучший для Win7(Scaled).

Ридер - выбрать из выпадающего списка.

Кроме того необходимо связаться со службой круглосуточной технической поддержки для осуществления перевода лицевого счёта на новый режим работы (обратный переход так же возможен).

Работа с системой

Регистрация нового пользователя:

Редактирование данных пользователя

Фамилия Имя Отчество

Серия и номер паспорта

Кем выдан паспорт

Когда выдан паспорт

Адрес прописки

Дата рождения

Телефон

Электронная почта

Пол

Главная страница паспорта

Страница паспорта с пропиской

Фотография клиента

Подписанный договор

Договор

- приложить новую карту к ридеру;
- автоматически откроется новое окно с пустой формой, для заполнения;
- текстовые поля заполняются на основе данных указанных в предъявленном

паспорте;

- в нижнем поле можно выбрать тип взаимодействия с документом:
 - Файл = выбирается предварительно отсканированный документ, сохранённый в jpg формате;
 - Скан = Снятие копии в электронном виде, документа;
 - Камера = Возможность сфотографировать на веб-камеру, документы и

клиента;

После заполнения всех полей, необходимо распечатать договор, для подписания его клиентом.

Далее нажать кнопку "Сохранить".

После повторного приложения карты, на экране будет доступен интерфейс взаимодействия сканом, а так же возможность редактирования, в случае неточности ввода или изменении учетных данных.

Прием и выплата средств клиенту:

- приложить карту к ридеру;
- осуществить операцию выплаты или приема средств, при этом, в случае активного ККМ операции будут отражены в фискальном регистраторе.

Прием ставок:

- приложить карту к ридеру;
- убедиться, что в верхней строке указано имя посетителя, и доступный баланс на карте;
- принять ставку обычным способом, выбрав произвольную сумму (в случае превышения баланса на карте ставка не будет зарегистрирована);
- в отчете напротив ставки будет указан внутренний номер клиента.

Выплата ставок:

- выплата ставок осуществляется обычным способом, при этом сумма выигрыша автоматически попадает на счет карты пользователя, даже если она не приложена к считывателю.

Техническая поддержка

Все перечисленные выше операции могут выполнены удаленно нашими специалистами, в случае наличия необходимого минимума оборудования.

Круглосуточная служба технической поддержки:

Телефон: +7(905)7597266

Skype: inbet.support

ICQ: 647751070

E-mail: bookmaker.soft@gmail.com
