

B



附录 B

HTML 常用标签

1. 跑马灯

标 签	功 能
<marquee>...</marquee>	普通卷动
<marquee behavior=slide>...</marquee>	滑动
<marquee behavior=scroll>...</marquee>	预设卷动
<marquee behavior=alternate>...</marquee>	来回卷动
<marquee direction=down>...</marquee>	向下卷动
<marquee direction=up>...</marquee>	向上卷动
<marquee direction=right></marquee>	向右卷动
<marquee direction=left></marquee>	向左卷动
<marquee loop=2>...</marquee>	卷动次数
<marquee width=180>...</marquee>	设定宽度
<marquee height=30>...</marquee>	设定高度
<marquee bgcolor=FF0000>...</marquee>	设定背景颜色
<marquee scrollamount=30>...</marquee>	设定卷动距离
<marquee scrolldelay=300>...</marquee>	设定卷动时间

2. 字体效果

标 签	功 能
<h1>...</h1>	标题字（最大）
<h6>...</h6>	标题字（最小）
...	粗体字
...	粗体字（强调）
<i>...</i>	斜体字
...	斜体字（强调）
<dfn>...</dfn>	斜体字（表示定义）

续表

标 签	功 能
<u>...</u>	底线
<ins>...</ins>	底线（表示插入文字）
<strike>...</strike>	横线
<s>...</s>	删除线
...	删除线（表示删除）
<kbd>...</kbd>	键盘文字
<tt>...</tt>	打字体
<xmp>...</xmp>	固定宽度字体（在文件中空白、换行、定位功能有效）
<plaintext>...</plaintext>	固定宽度字体（不执行标记符号）
<listing>...</listing>	固定宽度小字体
...	字体颜色
...	最小字体
...	无限增大

3. 区断标记

标 签	功 能
<hr>	水平线
<hr size=9>	水平线（设定大小）
<hr width=80%>	水平线（设定宽度）
<hr color=ff0000>	水平线（设定颜色）
 	（换行）
<nobr>...</nobr>	水域（不换行）
<p>...</p>	水域（段落）
<center>...</center>	置中

4. 链接

标 签	功 能
<base href=地址>	（预设好连结路径）
	外部连结
	外部连结（另开新窗口）
	外部连结（全窗口连结）
	外部连结（在指定页框连结）

5. 图像/音乐

标 签	功 能
	贴图
	设定图片宽度
	设定图片高度
	设定图片提示文字
	设定图片边框
<bgsound src=MID 音乐文件地址>	背景音乐设定

6. 表格

标 签	功 能
<table aling=left>...</table>	表格位置，置左
<table aling=center>...</table>	表格位置，置中
<table background=图片路径>...</table>	背景图片的 URL=就是路径网址
<table border=边框大小>...</table>	设定表格边框大小（使用数字）
<table bgcolor=颜色码>...</table>	设定表格的背景颜色
<table borderclor=颜色码>...</table>	设定表格边框的颜色
<table borderclordark=颜色码>...</table>	设定表格暗边框的颜色
<table borderclorlight=颜色码>...</table>	设定表格亮边框的颜色
<table cellpadding=参数>...</table>	指定内容与网格线之间的间距（使用数字）
<table cellspacing=参数>...</table>	指定网格线与网格线之间的距离（使用数字）
<table cols=参数>...</table>	指定表格的栏数
<table frame=参数>...</table>	设定表格外框线的显示方式
<table width=宽度>...</table>	指定表格的宽度大小（使用数字）
<table height=高度>...</table>	指定表格的高度大小（使用数字）
<td colspan=参数>...</td>	指定储存格合并栏的栏数（使用数字）
<td rowspan=参数>...</td>	指定储存格合并列的列数（使用数字）

7. 分割窗口

标 签	功 能
<frameset cols="20%,*">	左右分割, 将左边框架分割大小为 20% 右边框架的大小 浏览器会自动调整
<frameset rows="20%,*">	上下分割, 将上面框架分割大小为 20% 下面框架的大小 浏览器会自动调整
<frameset cols="20%,*">	分割左右两个框架
<frameset cols="20%,*,20%">	分割左中右三个框架
<frameset rows="20%,*,20%">	分割上中下三个框架
<!-- ... -->	批注

续表

标 签	功 能
<A HREF TARGET>	指定超级链接的分割窗口
	指定锚名称的超级链接
<A HREF>	指定超级链接
	被连结点的名称
<ADDRESS>...</ADDRESS>	用来显示电子邮箱地址
	粗体字
<BASE TARGET>	指定超级链接的分割窗口
<BASEFONT SIZE>	更改预设字形大小
<BG SOUND SRC>	加入背景音乐
<BIG>	显示大字体
<BLINK>	闪烁的文字
<BODY TEXT LINK VLINK>	设定文字颜色
<BODY>	显示本文
 	换行
<CAPTION ALIGN>	设定表格标题位置
<CAPTION>...</CAPTION>	为表格加上标题
<CENTER>	向中对齐
<CITE>...</CITE>	用于引经据典的文字
<CODE>...</CODE>	用于列出一段程序代码
<COMMENT>...</COMMENT>	加上批注
<DD>	设定定义列表的项目解说
<DFN>...</DFN>	显示“定义”文字
<DIR>...</DIR>	列表文字卷标
<DL>...</DL>	设定定义列表的卷标
<DT>	设定定义列表的项目
	强调之用
	任意指定所用的字形
	设定字体大小
<FORM ACTION>	设定户动式窗体的处理方式
<FORM METHOD>	设定户动式窗体之资料传送方式
<FRAME MARGINHEIGHT>	设定窗口的上下边界
<FRAME MARGINWIDTH>	设定窗口的左右边界
<FRAME NAME>	为分割窗口命名
<FRAME NORESIZE>	锁住分割窗口的大小
<FRAME SCROLLING>	设定分割窗口的滚动条
<FRAME SRC>	将 HTML 文件加入窗口
<FRAMESET COLS>	将窗口分割成左右的子窗口

续表

标 签	功 能
<FRAMESET ROWS>	将窗口分割成上下的子窗口
<FRAMESET>...</FRAMESET>	划分分割窗口
<H1>~<H6>	设定文字大小
<HEAD	> 标示文件信息
<HR>	加上分网格线
<HTML>	文件的开始与结束
<I>	斜体字
	调整图形影像的位置
	为你的图形影像加注
	加入影片
	插入图片并预设图形大小
	插入图片并预设图形的左右边界
	预载图片功能
	设定图片边界
	插入图片
	插入图片并预设图形的上下边界
<INPUT TYPE NAME value>	在窗体中加入输入字段
<ISINDEX>	定义查询用窗体
<KBD>...</KBD>	表示使用者输入文字
<LI TYPE>...	列表的项目（可指定符号）
<MARQUEE>	跑马灯效果
<MENU>...</MENU>	条列文字卷标
<META NAME="REFRESH" CONTENT URL>	自动更新文件内容
<MULTIPLE>	可同时选择多项的列表栏
<NOFRAME>	定义不出现分割窗口的文字
...	有序号的列表
<OPTION>	定义窗体中列表栏的项目
<P ALIGN>	设定对齐方向
<P>	分段
<PERSON>...</PERSON>	显示人名
<PRE>	使用原有排列
<SAMP>...</SAMP>	用于引用字
<SELECT>...</SELECT>	在窗体中定义列表栏
<SMALL>	显示小字体
<STRIKE>	文字加横线
	用于加强语气
<SUB>	下标字
<SUP>	上标字

续表

标 签	功 能
<TABLE BORDER=n>	调整表格的宽线高度
<TABLE CELLPADDING>	调整数据域位之边界
<TABLE CELLSPACING>	调整表格线的宽度
<TABLE HEIGHT>	调整表格的高度
<TABLE WIDTH>	调整表格的宽度
<TABLE>...</TABLE>	产生表格的卷标
<TD ALIGN>	调整表格字段之左右对齐
<TD BGCOLOR>	设定表格字段之背景颜色
<TD COLSPAN ROWSPAN>	表格字段的合并
<TD NOWRAP>	设定表格字段不换行
<TD VALIGN>	调整表格字段之上下对齐
<TD WIDTH>	调整表格字段宽度
<TD>...</TD>	定义表格的数据域位
<TEXTAREA NAME ROWS COLS>	窗体中加入多少列的文字输入栏
<TEXTAREA WRAP>	决定文字输入栏是否自动换行
<TH>...</TH>	定义表格的标头字段
<TITLE>	文件标题
<TR>...</TR>	定义表格美一行
<TT>	打字机字体
<U>	文字加底线
<UL TYPE>...	无序号的列表（可指定符号）
<VAR>...</VAR>	用于显示变量