


Supercode_2.1 使用说明

1. 安装说明

- 1.1 运行安装程序 (Setup.exe) 。



- 1.2 一直点默认/确认直至完成安装。


- 1.3 桌面上出现如下图案的 SuperCode 快捷方式即安装成功。




(默认的安装位置为 C:\Program Files (x86)\SuperCode)

2. 使用说明


- 2.1 运行程序。




- 2.2 输入正确的 OEMid (已加密) , 点击 Confirm 继续:



2.3 选择日期（有效日期：2000/1/1-2037/12/31）



2.4 点击 GetCode 按钮获取超级密码。



3. 程序说明

3.1 该工具绑定 OEMid，不绑定 OEMid 将无法运行。

3.1.1 OEMid 在软件第一次启动时求用户输入，用户输入成功即可启动软件。

3.1.2 OEMid 输入提示仅在程序检测到软件未绑定 OEMid 时弹出，绑定成功后以后将不会弹出。

3.1.3 OEMid 保存在安装文件夹下的 config.ini 文件中，需要修改 OEMid 时，将该文件删除即可，软件在下一次启动时会要求用户重新输入 OEMid。

3.1.4 以上所用到的 OEMid 均为加密后的密文，真实 OEMid 与密文对照在 OEMid.xlsx 文件中，根据用户 OEMid 找出对应的 EncryptOEMid 即可使用。

OEMid	EncryptOEMid
C0000	3VFthLktXyvrEy0sECVEgw==
C0001	3/ylraWsDe1Zws3W/i12RQ==
C0002	HsBZnfktnNmaoWUAhU3wuA==
C0003	u5e5FmlscFZhCW5DSAaCyQ==
C0004	yyN3qUL2tdwpnAE2BelXIQ==
C0005	m6t8SPrkOLkKjurFk+FzWg==
C0006	ybpK2B5Z6ao53jO3pS7BPQ==
C0007	UrlcwyXi0HI1fUe3NOQyPw==
C0008	9smbSYc7ZxwPo8M/IXFgGg==
C0009	8l2EsroH7+LcSD3W92XM4A==
C0010	puks/FRWsaPkNkS0/ZGyHg==

3.1.5 OEMid.xlsx 文件已上锁，禁止编辑修改，**解锁密码为 q123456**。

3.2 修改 OEMid 方法。

3.2.1 在桌面上选择程序图标，右键选择打开文件所在位置。

(默认安装位置 C:\Program Files (x86)\SuperCode)



3.2.2 找到并删除 config.ini,再次启动程序输入新的 OEMid 即可。

iconengines	2020/1/11 21:12	文件夹	
imageformats	2020/1/11 21:12	文件夹	
img	2020/1/11 21:12	文件夹	
platforms	2020/1/11 21:12	文件夹	
styles	2020/1/11 21:12	文件夹	
translations	2020/1/11 21:12	文件夹	
config.ini	2020/1/11 21:25	配置设置	1 KB
D3Dcompiler_47.dll	2014/3/11 18:54	应用程序扩展	3,386 KB
dwmapi.dll	2019/10/7 10:57	应用程序扩展	159 KB
icon.ico	2020/1/11 9:46	图标	67 KB
libcrypto-1_1.dll	2019/12/13 10:49	应用程序扩展	2,044 KB