

Adres		
PK	id	INT
	kod pocztowy	VAR(6) NOT_NULL
	mięscowość	VAR(50) NOT_NULL
	ulica	VAR(50) NOT_NULL
	nr domu	INT(5) NOT_NULL
	nr lokalu	INT(10)

Klienci		
PK	id	INT
	imie	VAR(50) NOT_NULL
	nazwisko	VAR(50) NOT_NULL
	id_adresu	INT NOT_NULL
	nr dowodu	VAR(9) NOT_NULL
	pesel	INT(11) NOT_NULL

Umowy wypożyczenia		
PK	id	INT
	FK id_pojazdu	INT NOT_NULL
	FK id_klienta	INT NOT_NULL
	FK id_ubezpieczenia	INT NOT_NULL
	data wypożyczenia	DATE
	data oddania	DATE
	stan_licznika_przed	INT
	laczna_cena	INT
FK	status	VAR(50)

Forma płatności		
PK	id	INT
	FK id_umowy	INT
	rodzaj płatności	VAR(25)
	nr karty	INT(19) NOT_NULL
	data wygaśnięcia karty	DATE NOT_NULL
	CVV	INT(4) NOT_NULL

Cennik		
PK	id	INT
	kwota za dzien	DEC(4,2) NOT_NULL
	kaucja	DEC(4,2) NOT_NULL
	kara	DEC(4,2) NOT_NULL

Historia		
PK	id	INT
	FK id_cennik	INT NOT_NULL
	FK id_pojazd	INT NOT_NULL
	od	DATE
FK	do	DATE

Pojazd		
PK	id	INT
	Marka	VAR(25) NOT_NULL
	Model	VAR(25) NOT_NULL
	Rok produkcji	INT(4)
	Kolor	VAR(25)
	id_dane_teczniczne	INT NOT_NULL
	typ_pojazdu	VAR(25)
	dostepny	BOOL
FK	numer VIN	VAR(17) NOT_NULL

Zwroty		
PK	id	INT
	FK id_umowy	INT NOT_NULL
	data oddania	DATE NOT_NULL
	stan licznika po	INT(6) NOT_NULL

Ubezpieczenie		
PK	id	INT
	rodzaj ubezpieczenia	VAR(25) NOT_NULL
	kwota pokrycia	DEC(4,2)
	składka	DEC(4,2)

Dane techniczne		
PK	id	INT
	pojemność silnika	INT(4) NOT_NULL
	moc silnika	INT(3) NOT_NULL
	rodzaj paliwa	VAR(10)
	gaz	BOOL
	stan licznika	INT(6) NOT_NULL