


표지

## 목차

알아둘 것: 인기의 척도, 대표 색상,

## 1. 로그인

### 1 - (1). 로그인 초기화면



Logo 이미지

아이디

비밀번호

로그인

회원가입    비밀번호 찾기

SNS 간편 로그인

초기 화면에서  
로그인 버튼 비활성화

아이디와 비밀번호를  
입력하면 버튼 활성화

The initial login screen features a placeholder for a logo at the top. Below it are two input fields for '아이디' (ID) and '비밀번호' (password). A greyed-out '로그인' (Login) button is positioned below the password field. Further down are links for '회원가입' (Sign Up) and '비밀번호 찾기' (Find Password). At the bottom, there are icons for Google and TALK for social login. A red box highlights the '로그인' button, with a note stating it is disabled initially and becomes active after the ID and password are entered.

### 1 - (2). 입력 완료



user1

\*\*\*\*\*

로그인

회원가입    비밀번호 찾기

SNS 간편 로그인

잘못된 입력으로 로그인 실패  
: 1 - (3) or 1 - (4)로 이동

로그인 성공  
: '6. 홈'으로 이동

The screen after input completion shows the 'user1' ID and masked password '\*\*\*\*\*'. The '로그인' button is now red and active. The same links and social login icons are present. A red box highlights the '로그인' button, with a note indicating that a failed login due to incorrect input leads to screens 1-(3) or 1-(4), while a successful login leads to the '6. Home' screen.

## 1. 로그인/올바르지 않은 입력 값에 대한 에러

### 1 - (3). 존재하지 않는 아이디



The login form displays an error message "존재하지 않는 아이디입니다." (Invalid ID) in red text above the ID input field. The ID field contains the text "challenger1". The password field is masked with asterisks. Below the fields is a red "로그인" (Login) button. At the bottom, there are links for "회원가입" (Sign Up) and "비밀번호 찾기" (Forgot Password), and a section for "SNS 간편 로그인" (SNS Easy Login) with Google and TALK icons.

### 1 - (4). 비밀번호를 잘못 입력한 경우



The login form displays an error message "비밀번호가 일치하지 않습니다." (Passwords do not match) in red text above the password input field. The ID field contains the text "user1". The password field is masked with asterisks. Below the fields is a red "로그인" (Login) button. At the bottom, there are links for "회원가입" (Sign Up) and "비밀번호 찾기" (Forgot Password), and a section for "SNS 간편 로그인" (SNS Easy Login) with Google and TALK icons.


입력 완료 후 로그인을 눌렀을 때,  
입력 에러에 대한 메시지를 텍스트  
필드 상단에 출력.

회원이 아닐 경우  
: '회원가입' 클릭 시 '2. 회원 가입'으로 이동

비밀번호를 잊어버린 경우  
: '비밀번호 찾기' 클릭 시 '3. 비밀번호 찾기'로 이동

## 2. 회원 가입

### 2 - (1). 회원 가입 초기 화면



회원 가입

아이디  중복체크

비밀번호

비밀번호 확인

이메일

약관에 동의해 주세요.

☐ 약관 동의하기 약관 보기

회원 가입

### 2 - (2). 입력 값이 올바르지 않은 경우



회원 가입

이미 사용 중인 아이디입니다.

아이디  중복체크

8자리 이상, 16자 이하, 영어와 숫자를 혼합해서 작성해 주세요.

비밀번호

비밀번호가 일치하지 않습니다.

비밀번호 확인

이미 사용 중인 이메일입니다.

이메일

약관에 동의해 주세요.

☐ 약관 동의하기 약관 보기


회원 가입

형식에 맞는 아이디 값이 입력되면 활성화 됨. 이미 존재하는 아이디일 경우 아이디 입력 필드 위에 에러 메시지 출력.

이메일 형식에 맞는 값이 입력된 경우에만 api 서버와 통신하여 이미 존재하는 계정인지 확인

잘못된 입력 값이 하나라도 있으면 가입 버튼이 활성화되지 않음.

### 2 - (3). 회원 가입이 가능한 상태



회원 가입

아이디  중복체크

비밀번호

비밀번호 확인

이메일

☒ 약관 동의하기 약관 보기

회원 가입

## 2 - (4). 회원 가입 인증

LOGO



이메일 전송 완료!  
이메일 인증 후 다양한 챌린지를  
즐거 주세요.

[로그인하러 가기](#)

메일 전송 이미지



아이디  
비밀번호  
로그인  
회원가입 비밀번호 찾기  
SNS 간편 로그인  
G TALK

## 2 - (5). 첫 로그인 후 프로필 설정

< 프로필 입력 >



닉네임  
user1

자기 소개  
자기 소개

< 관심 설정 >

관심있는 분야를 선택해 주세요!

☒ ALL


음악	음악
음악	음악
음악	음악
음악	음악
음악	음악
음악	음악
음악	음악
음악	음악

1. 닉네임 default value=아이디  
2. 닉네임 필드에 아무것도 입력하지  
않으면 자동으로 닉네임=아이디

2 - (6). 첫 로그인 후 관심 설정




2 - (7). 관심 카테고리를 하나도 선택하지 않은 경우



관심 카테고리는 반드시 하나 이상 등록해야 함.  
선택하지 않고 다음 버튼을 누르면  
에러 메시지 출력.

2 - (8). 관심 카테고리를 한 개 이상 선택한 경우




'6. 홈'으로 이동






### 3. 비밀 번호 찾기

#### 3 - (1). 비밀번호 찾기 초기 화면



The initial password recovery screen features a back arrow and the title '비밀번호 찾기' at the top. Below this is a text input field labeled '이메일'. At the bottom, there is a grey button labeled '인증 전송'.

#### 3 - (2). 메일 입력 완료




The screen after email input shows the email 'challenger1@gmail.com' entered in the input field. The '인증 전송' button is now highlighted in red.

잘못된 입력으로 전송 실패  
: 3 - (3)으로 이동

전송 성공  
: 3 - (4)로 이동

3 - (3). 입력된 이메일 계정이 존재하지 않음.

 비밀번호 찾기


존재하지 않는 이메일 계정입니다.

challenger1@naver.com

인증 전송

3 - (4). 메일 전송 성공

LOGO



이메일 전송 완료!

이메일로 전송된 링크를 이용하여  
비밀번호를 변경해 주세요.

[로그인하러 가기](#)

메일함에서 '비밀번호 변경' 링크를  
누르면 '4. 비밀번호 변경'로 이동.

#### 4. 비밀번호 변경

4 - (1). 비밀번호 변경 초기 화면

×

비밀번호 변경

비밀번호

비밀번호 확인

변경하기

4 - (2). 입력 값이 올바르지 않은 경우

×

비밀번호 변경

8자리 이상, 16자 이하, 영어와 숫자를 혼합해서 작성해 주세요.

\*\*\*\*\*

비밀번호가 일치하지 않습니다.

\*\*\*\*\*

변경하기

4 - (3). 올바른 입력 값을 입력했을 경우

×

비밀번호 변경


\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

변경하기

잘못된 입력 값이 하나라도 있으면  
가입 버튼이 활성화되지 않음.

## 5. 하단 메뉴 바



각 버튼을 누르면 연결된 페이지로 이동하고, 버튼 윤곽선 색은 '#FF6F61'으로 변한다.

1. 홈: 팔로우하고 있는 계정들의 최신 게시물과 인기 게시물을 볼 수 있음.  
-> '6. 홈'으로 이동
2. 검색: 계정 or 챌린지를 검색할 수 있음.  
-> '7. 검색'으로 이동
3. 챌린지(게시물) 생성: 새 게시물을 생성하는 있는 버튼  
-> '8. 새 게시물 추가'로 이동
4. 사용자 활동: 사용자에게 관련된 활동들을 모아볼 수 있음.  
-> '9. 사용자 활동'으로 이동
5. 사용자 프로필: 사용자 프로필과 게시물을 볼 수 있는 공간  
-> '10. 사용자 프로필'로 이동

## 6. 홈

### 6 - (1). 팔로우하고 있는 계정들의 최신 게시물



DM 버튼 : '7 - (1)'로 이동.


탭 버튼/좌우 슬라이드로 팔로잉/인기 페이지 이동.  
슬라이딩 애니메이션 효과가 들어가야 함.

### 6 - (2). 인기 게시물




## 7. DM

### 7 - (1). 초기화면



최근 메시지 순으로 정렬  
새로운 메시지가 있을 경우 상대방  
프로필 위에 빨간 점이 표시됨.  
기존 대화방 클릭: 6 - (4)로 이동.

### 7 - (2). 새로운 DM



추천: 페이지 로딩 시 최근에 메시지를  
주고받았던 순으로 추천.  
검색 필드에 입력하면 팔로우하고 있는  
계정들의 아이디/닉네임과 값을 비교하여  
가장 비슷한 순으로 띄워준다.

### 7 - (3). 대화방이 없는 상대




대화방이 없는 상대:  
첫 메시지를 보내면 상대방의 DM에도  
대화방이 생김.  
대화방이 있는 상대: 기존 대화방이 열림.

7 - (4). 기존 대화 상대와의 대화방



7 - (5). 옵션




7 - (6). 신고 및 대화 기록 삭제



## 8. 검색

### 8 - (1). 검색 초기 화면




사용자가 설정한 관심 카테고리  
(버튼 형식)

해당 챌린지 중  
인기있는 게시물 순서로.  
클릭하면 해당 게시물로 이동

정렬 기준: 태그가 많이 된 챌린지

### 8 - (2). 카테고리를 선택한 경우



해당 카테고리와 관련된  
챌린지 중 태그가 많이  
된 순으로 정렬


챌린지 선택: 8 - (4)으로 이동





### 8 - (3). 검색 성공



8 - (4). 특정 챌린지 모음



탭 버튼/좌우 슬라이드로 인기/최신 페이지 이동.  
슬라이딩 애니메이션 효과가 들어가야 함.



해당 챌린지에 참여하는 버튼:  
'9. 새 게시물'처럼 아래에서 유형 선택  
박스가 슬라이드되어 나타난다.  
해당 챌린지명은 새로운 게시물에 자  
동으로 태그됨(사용자가 수정 가능).

## 9. 새 게시물

### 9 - (1). 새 게시물 클릭 후 화면




챌린지 유형 선택  
영상/이미지/소리/텍스트

### 9 - (2). 영상/이미지 선택



카메라/갤러리/파일  
사용자가 원하는 방법으로  
파일을 가져올 수 있도록 함



### 9 - (3). 영상/이미지 가져온 경우





필터 - 필터 효과  
수정 - 자르기, 회전

### 9 - (4). 문구/태그/공개 범위 설정








## 10. 사용자 활동


활동 내역


최신

챌린지


제니좋아(@user08) 님에게 지목을  
받았습니다.

제니좋아(@user08) 님이 회원님의  
챌린지를 좋아합니다.

제니좋아(@user08) 님이 챌린지를  
올렸습니다.

제니좋아(@user08) 님이 회원님의  
챌린지에 동참하였습니다.


제니좋아(@user08) 님이 회원님을  
팔로잉하였습니다.









활동 내역

최신


챌린지




제니좋아(@user08) 님에게 지목을  
받았습니다.

제니좋아(@user08) 님이 회원님의  
챌린지에 동참하였습니다.



## 11. 사용자 프로필







<< 옵션

계정

@userid

비밀번호 변경

팔로워 100 팔로잉 3K

공개 범위

관심 설정

로그아웃

수 있는 공간입니다

설정

알림

정보

고객 센터

문제 신고

SNS 소개

프로필 사진

팔로워

팔로잉

공감

공감

공감

홈

검색

+

하트

프로필

< 비밀번호 변경

이전 비밀번호

비밀번호

비밀번호 확인

변경하기

비밀번호를 잊어버리셨나요?

< 비밀번호 변경

틀린 비밀번호입니다.

\*\*\*\*\*

8자리 이상, 16자 이하, 영어와 숫자를 혼합해서 작성해 주세요.

\*\*\*\*\*

비밀번호가 일치하지 않습니다.

\*\*\*\*\*

변경하기

비밀번호를 잊어버리셨나요?

< 비밀번호 변경





\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*




\*\*\*\*\*


변경하기

비밀번호를 잊어버리셨나요?



## 12. 다른 사용자의 프로필







### 13. 다른 사용자의 게시물(상세)

#### 13 - (1). 게시물




#### 13 - (2). 팔로잉 계정에 대한 옵션




#### 13 - (3). 팔로우 취소



#### 13 - (4). 팔로잉하지 않는 계정에 대한 옵션



#### 13 - (5). 팔로우



신고 / 팔로우 / 팔로우 취소  
/ 클립보드에 링크 복사 등  
토스트로 알림.

13 – (6). 게시물 하단 버튼



[더 보기]: 접혀 있던 문구 펴짐

#### 하트/책갈피/DM/챌린지 버튼

하트/책갈피: 누르면 버튼 안쪽이 '#FF6F61' 색으로 채워짐. 하트 -> 좋아요, 책갈피 -> 북마크

DM: 해당 대화 상대의 대화방으로 바로 이동

C 버튼: 챌린지 생성으로 이동(챌린지 생성에서 다시 설명)

#### 좋아요/챌린지 버튼

좋아요: 해당 게시물이 '좋아요'를 받은 수.

'좋아요' 누른 사용자 목록을 볼 수 있음.

챌린지: 해당 게시물과 관련있는 챌린지 수(사용자가 따라한 챌린지 수 + 사용자를 따라한 챌린지 수)

해당 게시물과 관련있는 챌린지 목록을 볼 수 있음.

13 – (7). 챌린지 텍스트 버튼

