

표지

목차

문서에서의 표현법 정의:

인기도: 좋아요 + next 챌린지 수(next 챌린지 수에 가중치)


대표 색상: 리빙 코랄(#FF6F61)

릴레이: 단편적인 챌린지가 아닌 다른 사용자와 이어져야 의미가 있는 챌린지

ex) 릴레이 소셜

1. 로그인

1 - (1). 로그인 초기화면



Logo 이미지

아이디

비밀번호

로그인

회원가입 비밀번호 찾기

SNS 간편 로그인

초기 화면에서
로그인 버튼 비활성화

아이디와 비밀번호를
입력하면 버튼 활성화

The initial login screen features a large square placeholder for a logo at the top. Below it are two input fields: '아이디' (ID) and '비밀번호' (Password). A greyed-out '로그인' (Login) button is positioned below the password field. Further down are links for '회원가입' (Sign Up) and '비밀번호 찾기' (Find Password). At the bottom, there's a section for 'SNS 간편 로그인' (Sign in with SNS) with icons for Google and TALK. A red box highlights the '로그인' button, with a note stating it is disabled initially and becomes active after entering the ID and password.

1 - (2). 입력 완료



user1

로그인

회원가입 비밀번호 찾기

SNS 간편 로그인


잘못된 입력으로 로그인 실패
: 1 - (3) or 1 - (4)로 이동

로그인 성공
: '6. 홈'으로 이동

The login screen after input shows the '아이디' field filled with 'user1' and the '비밀번호' field filled with asterisks. The '로그인' button is now red and active. The '회원가입' and '비밀번호 찾기' links remain. The 'SNS 간편 로그인' section is still present. A red box highlights the '로그인' button, with a note indicating that a failed login attempt leads to screens 1-3 or 1-4, while a successful login leads to screen 6 (Home).

1. 로그인/올바르지 않은 입력 값에 대한 예러

1 - (3). 존재하지 않는 아이디



The login form displays a red error message "존재하지 않는 아이디입니다." (Invalid ID) above the ID input field, which contains the text "challenger1". The password field is masked with asterisks. Below the fields is a red "로그인" (Login) button. At the bottom, there are links for "회원가입" (Sign Up) and "비밀번호 찾기" (Forgot Password), and a section for "SNS 간편 로그인" (SNS Easy Login) with icons for Google and TALK.

1 - (4). 비밀번호를 잘못 입력한 경우



The login form displays a red error message "비밀번호가 일치하지 않습니다." (Passwords do not match) above the password input field, which is masked with asterisks. The ID input field contains the text "user1". Below the fields is a red "로그인" (Login) button. At the bottom, there are links for "회원가입" (Sign Up) and "비밀번호 찾기" (Forgot Password), and a section for "SNS 간편 로그인" (SNS Easy Login) with icons for Google and TALK.


입력 완료 후 로그인을 눌렀을 때,
입력 예러에 대한 메시지를 텍스트
필드 상단에 출력.

회원이 아닐 경우
: '회원가입' 클릭 시 '2. 회원 가입'으로 이동

비밀번호를 잊어버린 경우
: '비밀번호 찾기' 클릭 시 '3. 비밀번호 찾기'로 이동

2. 회원 가입

2 - (1). 회원 가입 초기 화면



Initial membership registration screen. It features a back arrow, a title '회원 가입', and four input fields: '아이디' (ID), '비밀번호' (Password), '비밀번호 확인' (Confirm Password), and '이메일' (Email). Below the email field is a checkbox for '약관 동의하기' (Agree to Terms) with the text '약관에 동의해 주세요.' (Please agree to the terms). A '중복체크' (Check for duplicates) button is next to the ID field, and an '약관 보기' (View Terms) link is next to the checkbox. A large '회원 가입' (Join) button is at the bottom.

2 - (2). 입력 값이 올바르지 않은 경우




Membership registration screen showing validation errors. The '아이디' field contains 'user1' and has a red error message '이미 사용 중인 아이디입니다.' (ID already in use). The '비밀번호' field contains '*****' and has a red error message '8자리 이상, 16자 이하, 영어와 숫자를 혼합해서 작성해 주세요.' (Please create a password of 8 or more characters, 16 or fewer, mixing English and numbers). The '비밀번호 확인' field contains '*****' and has a red error message '비밀번호가 일치하지 않습니다.' (Passwords do not match). The '이메일' field contains 'user1@gmail.com' and has a red error message '이미 사용 중인 이메일입니다.' (Email already in use). The '중복체크' button is red. The '약관 동의하기' checkbox is unchecked, and the '약관 보기' link is visible. The '회원 가입' button is disabled.

형식에 맞는 아이디 값이 입력되면 활성화 됨. 이미 존재하는 아이디일 경우 아이디 입력 필드 위에 에러 메시지 출력.

이메일 형식에 맞는 값이 입력된 경우에만 api 서버와 통신하여 이미 존재하는 계정인지 확인

잘못된 입력 값이 하나라도 있으면 가입 버튼이 활성화되지 않음.

2 - (3). 회원 가입이 가능한 상태



Membership registration screen in a valid state. The '아이디' field contains 'user1' and the '중복체크' button is red. The '비밀번호' field contains '*****'. The '비밀번호 확인' field contains '*****'. The '이메일' field contains 'user1@gmail.com'. The '약관 동의하기' checkbox is checked, and the '약관 보기' link is visible. The '회원 가입' button is red.

2 - (4). 회원 가입 인증

LOGO



이메일 전송 완료!
이메일 인증 후 다양한 챌린지를
즐거 주세요.

[로그인하러 가기](#)

메일 전송 이미지



아이디
비밀번호
로그인
회원가입 비밀번호 찾기
SNS 간편 로그인
G TALK

2 - (5). 첫 로그인 후 프로필 설정

< 프로필 입력 >



닉네임
user1

자기 소개
자기 소개

< 관심 설정 >

관심있는 분야를 선택해 주세요!

☒ ALL


음악	음악
음악	음악
음악	음악
음악	음악
음악	음악
음악	음악
음악	음악
음악	음악

1. 닉네임 default value=아이디
2. 닉네임 필드에 아무것도 입력하지
않으면 자동으로 닉네임=아이디

2 - (6). 첫 로그인 후 관심 설정




2 - (7). 관심 카테고리를 하나도 선택하지 않은 경우



관심 카테고리는 반드시 하나 이상 등록해야 함.
선택하지 않고 다음 버튼을 누르면
에러 메시지 출력.

2 - (8). 관심 카테고리를 한 개 이상 선택한 경우



'6. 홈'으로 이동




3. 비밀 번호 찾기

3 - (1). 비밀번호 찾기 초기 화면



The initial screen for password recovery, titled "비밀번호 찾기" (Find Password). It features a back arrow icon on the top left. Below the title is a text input field labeled "이메일" (Email). At the bottom, there is a grey button labeled "인증 전송" (Send Authentication).

3 - (2). 메일 입력 완료




The screen after email input is complete, titled "비밀번호 찾기" (Find Password). It features a back arrow icon on the top left. Below the title is a text input field containing the email address "challenger1@gmail.com". At the bottom, there is a red button labeled "인증 전송" (Send Authentication).

잘못된 입력으로 전송 실패
: 3 - (3)으로 이동

전송 성공
: 3 - (4)로 이동

3 - (3). 입력된 이메일 계정이 존재하지 않음.

비밀번호 찾기


존재하지 않는 이메일 계정입니다.

challenger1@naver.com

인증 전송

3 - (4). 메일 전송 성공

LOGO



이메일 전송 완료!

이메일로 전송된 링크를 이용하여
비밀번호를 변경해 주세요.

[로그인하러 가기](#)

메일함에서 '비밀번호 변경' 링크를
누르면 '4. 비밀번호 변경'로 이동.

4. 비밀번호 변경

4 - (1). 비밀번호 변경 초기 화면

×

비밀번호 변경

비밀번호

비밀번호 확인

변경하기

4 - (2). 입력 값이 올바르지 않은 경우

×

비밀번호 변경

8자리 이상, 16자 이하, 영어와 숫자를 혼합해서 작성해 주세요.

비밀번호가 일치하지 않습니다.

변경하기

4 - (3). 올바른 입력 값을 입력했을 경우


×

비밀번호 변경

변경하기

잘못된 입력 값이 하나라도 있으면
가입 버튼이 활성화되지 않음.

5. 하단 메뉴 바



각 버튼을 누르면 연결된 페이지로 이동하고, 버튼 윤곽선 색은 '#FF6F61'으로 변한다.

1. 홈: 팔로우하고 있는 계정들의 최신 게시물과 인기 게시물을 볼 수 있음.
-> '6. 홈'으로 이동
2. 검색: 계정 or 챌린지를 검색할 수 있음.
-> '7. 검색'으로 이동
3. 챌린지(게시물) 생성: 새 게시물을 생성하는 있는 버튼
-> '8. 새 게시물 추가'로 이동
4. 사용자 활동: 사용자에게 관련된 활동들을 모아볼 수 있음.
-> '9. 사용자 활동'으로 이동
5. 사용자 프로필: 사용자 프로필과 게시물을 볼 수 있는 공간
-> '10. 사용자 프로필'로 이동

6. 홈

6 - (1). 팔로우하고 있는 계정들의 최신 게시물



DM 버튼 : '7 - (1)'로 이동.


탭 버튼/좌우 슬라이드로 팔로잉/인기 페이지 이동.
슬라이딩 애니메이션 효과가 들어가야 함.

6 - (2). 인기 게시물




7. DM

7 - (1). 초기화면



최근 메시지 순으로 정렬
새로운 메시지가 있을 경우 상대방
프로필 위에 빨간 점이 표시됨.
기존 대화방 클릭: 6 - (4)로 이동.

7 - (2). 새로운 DM



추천: 페이지 로딩 시 최근에 메시지를
주고받았던 순으로 추천.
검색 필드에 입력하면 팔로우하고 있는
계정들의 아이디/닉네임과 값을 비교하여
가장 비슷한 순으로 띄워준다.

7 - (3). 대화방이 없는 상대




대화방이 없는 상대:
첫 메시지를 보내면 상대방의 DM에도
대화방이 생김.
대화방이 있는 상대: 기존 대화방이 열림.


7 - (4). 기존 대화 상대와의 대화방



7 - (5). 옵션



7 - (6). 신고 및 대화 기록 삭제



8. 검색

8 - (1). 검색 초기 화면




8 - (2). 카테고리를 선택한 경우





8 - (3). 검색 성공



8 - (4). 특정 챌린지 모음



탭 버튼/좌우 슬라이드로 인기/최신 페이지 이동.
슬라이딩 애니메이션 효과가 들어가야 함.



해당 챌린지에 참여하는 버튼:
'9. 새 게시물'처럼 아래에서 유형 선택
박스가 슬라이드되어 나타난다.
해당 챌린지명은 새로운 게시물에 자
동으로 태그됨(사용자가 수정 가능).

9. 새 게시물

9 - (1). 새 게시물 클릭 후 화면




챌린지 유형 선택
영상/이미지/오디오/텍스트

9 - (2). 영상/이미지 선택



카메라/갤러리/파일
사용자가 원하는 방법으로
파일을 가져올 수 있도록 함

9 - (3). 영상/이미지 가져온 경우



필터 - 필터 효과
수정 - 자르기, 회전

9 - (4). 문구/태그/공개 범위 설정




9 - (11)에서 설명

9 - (5). 오디오 선택




녹음기/파일
사용자가 원하는 방법으로
파일을 가져올 수 있도록 함

9 - (6). 대표이미지 지정



9 - (4)로 이동




'지정' 클릭: 이미지 파일
가져올 수 있도록 함

기본 - 앱에서 제공하는 이미지
지정 - 사용자가 이미지 지정

9 - (7). 텍스트 선택



9 - (8). 배경 이미지 지정




기본/지정: 9 - (5)와 흐름 동일

릴레이 챌린지에 참여하는
경우 표시됨.
9 - 12와 같은 기능

9 - (9). 챌린지 텍스트 입력




9 - (10). 문구/태그/공개 범위/릴레이 설




9 - (11)에서 추가 설명

릴레이 on 상태로 생성: 추후 C버튼으로 챌린지에
참여하는 next 챌린저는 9 - (7)에 relay 버튼 나타남.
생성된 게시물에도 relay 버튼 존재.

9 - (11). 게시물 생성 완료




9 - (12). 릴레이 게시물 생성 완료



10. 사용자 활동

10 - (1). 사용자 활동 화면



11. 사용자 프로필

11 - (1). 사용자 프로필 초기 화면



11 - (2). 사용자에게 계정&챌린지 추천




관심 카테고리가 비슷한 계정과
챌린지를 추천
(유저 - 인기순, 챌린지 - 태그 수)


11 - (3). 사용자 프로필 수정



11 - (4). 사용자 게시물 옵션




11 - (5). 게시물 삭제 확인



11 - (6). 사용자 프로필 옵션





11 - (7). 비밀번호 변경




11 - (8). 잘못된 입력에 대한 에러 메시지




11 - (9). 변경 완료



이메일 계정으로 비밀번호
변경 링크 발송




11 - (10). 계정 공개 범위



11 - (11). 관심 카테고리 수정




11 - (12). 로그아웃



12. 다른 사용자의 프로필

12 - (1). 팔로우하고 있는 계정이 아닌 경우



12 - (2). 팔로우하고 있는 계정인 경우




12 - (3). 추천 계정 & 챌린지



클릭할 때마다 접고 펴는 형식

12 - (4). 타 유저 옵션



12 - (5). 사용자 신고하기





13. 다른 사용자의 게시물(상세)

13 - (1). 게시물




13 - (2). 팔로잉 계정에 대한 옵션




13 - (3). 팔로우 취소



13 - (4). 팔로잉하지 않는 계정에 대한 옵션



13 - (5). 팔로우



신고 / 팔로우 / 팔로우 취소
/ 클립보드에 링크 복사 등
토스트로 알림.

13 - (6). 게시물 하단 버튼



[더 보기]: 접혀 있던 문구 펴짐

하트/책갈피/DM/C 버튼

하트/책갈피: 누르면 버튼 안쪽이 '#FF6F61' 색으로 채워짐. 하트 -> 좋아요, 책갈피 -> 북마크

DM: 해당 대화 상대의 대화방으로 바로 이동

C 버튼: 챌린지 생성으로 이동(챌린지 생성에서 다시 설명)

좋아요/챌린지 버튼

좋아요: 해당 게시물이 '좋아요'를 받은 수.

'좋아요' 누른 사용자 목록을 볼 수 있음.

챌린지: 해당 게시물과 관련있는 챌린저 수(사용자가 따라한 챌린저 수 + 사용자를 따라한 챌린저 수)

해당 게시물과 관련있는 챌린저 목록을 볼 수 있음.

13 - (7). 챌린지 버튼



14. 댓글 기능