

Pagina	Test	Rezultate așteptate	Rezultatul actual	Test Trecut/Picat	Data
Prima pagină	Afișare corectă elemente vizuale	În prima pagină putem vedea un mesaj si un buton cu textul Start	Conform așteptărilor	Trecut	25/04/2020
Prima pagină	Butonul de Start(functionalitate)	Butonul Start conectează prima pagină a aplicației cu pagina de navigare în clădirea selectată de utilizator.	Conform așteptărilor	Trecut	25/04/2020
Prima pagină	Butonul de Start(bug)	La apasarea multipla pe buton sa deschida pagina de set-up pentru navigare	Se inchide aplicatia	Picat	03/05/2020
Pagina de set-up pentru navigare	Afișare corectă elemente vizuale	Sus avem afișat numele clădirii în care ne aflăm. În bara de sus apare butonul de meniu și mai jos apar controale pentru setarea locației de start și a destinației.	Conform așteptărilor	Trecut	25/04/2020
Pagina de set-up pentru navigare	Câmpul de introducere a locației curente	Avem un câmp text în care putem introduce locația curentă, iar în dreapta lui se află butonul Camera.	Conform așteptărilor	Trecut	25/04/2020
Pagina de set-up pentru navigare	Funcționalitate buton Camera	La click pe butonul Camera, se deschide pagina de scanare a unui cod QR. La identificarea unui cod QR, se închide automat această pagină și se completează codul scanat în câmpul de introducere a locației curente	Conform așteptărilor	Trecut	26/04/2020
Pagina de set-up pentru navigare	Câmpul de introducere a destinației	Avem un câmp text în care putem introduce destinația, iar în dreapta lui se află butonul Camera.	Conform așteptărilor	Trecut	25/04/2020
Pagina de set-up pentru navigare	Sugestii de introducere a destinației	Sub butonul de introducere a destinației există o listă de sugestii de locații-destinație din clădirea curentă.	Conform așteptărilor	Trecut	25/04/2020
Pagina de set-up pentru navigare	Introducere locatii eronate	În cazul în care introducem o locație care nu există, să se afișeze un mesaj sugestiv care să ne avertizeze	Aplicatia se închide	Picat	25/04/2020
Pagina de set-up pentru navigare	Butonul Start Navigation(functionalitate)	În josul paginii de navigare putem observa butonul de start unde începem navigarea. La apăsarea pe acest buton se deschide pagina de navigare.	Conform așteptărilor	Trecut	25/04/2020
Pagina de set-up pentru navigare	Butonul Start Navigation	La apăsarea multiplă, aplicația să deschidă doar o pagină pentru navigare	Deschide un număr de pagini de navigare direct proporțional cu numărul de apăsări pe buton	Picat	03/05/2020
Pagina de set-up pentru navigare	Butonul de meniu	Butonul de meniu se află în partea din stânga sus a paginii și la click pe el se va deschide meniul aplicației.	Conform așteptărilor	Trecut	25/04/2020
Meniu	Afișare corectă elemente vizuale	Meniul va conține un buton cu textul Choose Building și unul cu textul Settings	Conform așteptărilor	Trecut	25/04/2020
Meniu	Funcționalitate buton Choose Building	La click pe butonul Choose Building, se deschide un Dialog pentru selectarea clădirii în care se va face navigarea. După selectare, se vor actualiza în Pagina de set-up pentru Navigare titlul clădirii și locațiile sugerate (noile locații vor fi din clădirea selectată).	Conform așteptărilor	Trecut	04/05/2020
Pagina pentru navigare	Cautarea codurilor QR de catre camera	La citirea unui cod QR se va afișa direcția în care trebuie să se deplaseze utilizatorul și următoarea sală în care va fi scanat un alt cod de același tip. În cazul în care este scanat codul destinației, utilizatorul va primi mesajul "You have reached your destination!"	Conform așteptărilor	Trecut	03/05/2020
Pagina pentru navigare	Butonul de Scan Waypoint	La apăsarea butonului de Scan waypoint, aplicația va căuta un cod QR. În momentul în care se va găsi un cod valid, fereastra se va închide și codul va fi procesat	Conform așteptărilor	Trecut	03/05/2020
Pagina pentru navigare	Butonul de Flash(bliț)	La apăsarea butonului de Flash, aplicația va aprinde bliț	Conform așteptărilor	Trecut	03/05/2020
Pagina pentru navigare	Butonul de Restart navigation(functionalitate)	Apăsarea butonului de Restart navigation duce utilizatorul în pagina de set-up pentru navigare	Conform așteptărilor	Trecut	03/05/2020
Pagina pentru navigare	Butonul de Restart navigation(aspect in pagina)	Din punct de vedere estetic, butonul de Restart navigation să fie în rând cu celelalte două	Butonul de Restart navigation este puțin descentrat pe un ecran de 5.8 inch cu rezoluție de 1080x2244. Dar acest mic defect nu afectează funcționalitatea sau apăsarea butonului	Picat	03/05/2020
Scan Waypoint	Butonul de flash(bliț)	La apăsarea butonului să se aprindă blițul telefonului	Nu aprinde blițul telefonului	Picat	03/05/2020