



OSWALDO AGUILAR MARQUEZ

Ejecutar en su terminal: ``python3 -m venv env`` o bien ``python -m venv env``

 C:\Windows\System32\cmd.exe

```
C:\Users\theos\OneDrive\Escritorio\env\venv\Scripts>
```

Ejecuta el comando para activar el entorno virtual: ``source env/bin/activate``

 C:\Windows\System32\cmd.exe

```
C:\Users\theos\OneDrive\Escritorio\env\venv\Scripts>activate
(venv) C:\Users\theos\OneDrive\Escritorio\env\venv\Scripts>
```

Ejecuta el comando ``pip freeze`` para ver las bibliotecas instaladas en tu entorno:

```
C:\Users\theos\OneDrive\Escritorio\env\venv\Scripts>activate
(venv) C:\Users\theos\OneDrive\Escritorio\env\venv\Scripts>pip list
Package      Version
-----
pip          22.0.3
setuptools   60.6.0
wheel        0.37.1
```

Ejecuta el comando ``pip install`` para instalar una biblioteca:

```
(venv) C:\Users\theos\OneDrive\Escritorio\env\venv\Scripts>pip install python-dateutil
Collecting python-dateutil
  Using cached python_dateutil-2.8.2-py2.py3-none-any.whl (247 kB)
Collecting six>=1.5
  Using cached six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Installing collected packages: six, python-dateutil
Successfully installed python-dateutil-2.8.2 six-1.16.0


(venv) C:\Users\theos\OneDrive\Escritorio\env\venv\Scripts>
```

Ahora deberías ver la siguiente lista:

```
(venv) C:\Users\theos\OneDrive\Escritorio\env\venv\Scripts>pip list
Package            Version
-----
pip                22.0.3
python-dateutil    2.8.2
setuptools         60.6.0
six                1.16.0
wheel              0.37.1

(venv) C:\Users\theos\OneDrive\Escritorio\env\venv\Scripts>
```

Ejecuta el comando ``deactivate``:

 C:\Windows\System32\cmd.exe

```
(venv) C:\Users\theos\OneDrive\Escritorio\env\venv\Scripts>deactivate
C:\Users\theos\OneDrive\Escritorio\env\venv\Scripts>
```