

Dictionnaire des données du Gestionnaire d'inventaire de Quer			
Libellé	Nom du champ	Type	Dimension
<b>Table Personne</b> t_personne			
Personne (id)	id_personne	INT	11
Nom	Nom_pers	VAR	110
Prénom	Prenom_pers	VAR	110
User	User_pers	VAR	5
<b>Table Personne Mail</b> t_personne_mail			
Personne mail (id)	id_personne_mail	INT	11
Personne (fk)	FK_personne	INT	11
Mail (fk)	FK_mail	INT	11
<b>Table Mail</b> t_mail			
Mail (id)	id_mail	INT	11
Mail	Mail_mail	VAR	100
Type du mail (fk)	FK_typeMail	INT	11
<b>Table Type du Mail</b> t_typeMail			
Type du mail (id)	id_typeMail	INT	11
Type	Type_typeM	VAR	15
<b>Table Personne Numéro</b> t_personne_numero			
Personne numéro (id)	id_personne_numero	INT	11
Personne (fk)	FK_personne	INT	11
Numéro (fk)	FK_numero	INT	11
<b>Table Numéro</b> t_numero			
Numéro (id)	id_numero	INT	11
Numéro	Numero_nume	VAR	12
Type du numéro (fk)	FK_typeNumero	INT	11
<b>Table Type du Numéro</b> t_typeNumero			
Type du numéro (id)	id_typeNumero	INT	11
Type	Type_typeN	VAR	15
<b>Table Personne Article</b> t_personne_article			
Personne article (id)	id_personne_article	INT	11
Personne (fk)	FK_personne	INT	11
Article (fk)	FK_article	INT	11
<b>Table Article</b> t_article			
Article (id)	id_article	INT	11
Numéro de série	NumDeSerie_arti	VAR	62
Garantie	Garantie_arti	DATE	
Emplacement (fk)	FK_emplacement	INT	11
Modèle (fk)	FK_modele	INT	11
Type de l'article (fk)	FK_typeArticle	INT	11
<b>Table Emplacement</b> t_emplacement			
Emplacement (id)	id_emplacement	INT	11
Bâtiment	Batiment_empl	VAR	45
<b>Table du modèle de l'article</b> T_modele			
Modèle (id)	id_modele	INT	11
Nom du modèle	Nom_mode	VAR	45
Marque (fk)	FK_marque	INT	11
<b>Table Marque</b> t_marque			
Marque (id)	id_marque	INT	11

Nom de la marque	Nom_marq	VAR	45
<b><i>Table du type de l'article</i></b> t_typeArticle			
Type de l'article (id)	id_typeArticle	INT	11
Type	Type_typeA	VAR	50

Matin Krenger - INFO1B - 2018
Description
Primary Key
Primary Key
Foreign Key liée à `id_personne`
Foreign Key liée à `id_mail`
Primary Key
Foreign Key liée à `id_typeMail`
Primary Key
Primary Key
Foreign Key liée à `id_personne`
Foreign Key liée à `id_numero`
Primary Key
Foreign Key liée à `id_typeNumero`
Primary Key
Primary Key
Foreign Key liée à `id_personne`
Foreign Key liée à `id_article`
Primary Key
Foreign Key liée à `id_emplacement`
Foreign Key liée à `id_modele`
Foreign Key liée à `id_typeArticle`
Primary Key
Primary Key
Foreign Key liée à `id_marque`
Primary Key

Primary Key