

Buku Petunjuk Penggunaan
(Manual Book)
Aplikasi Web Galeri Foto




Disusun Oleh :
Rina Agustisyaningsih (24)
XII RPL2

SMK NEGERI 8 JEMBER
Tahun 2023/2024

Cara mengakses aplikasi

1. Nyalakan web server untuk mengakses database. Web server yang saya gunakan adalah XAMPP. Buka XAMPP dengan kondisi Apache dan mysql Menyala.



2. Buka text editor yang kalian gunakan, untuk melakukan konfigurasi database. Pergi ke file `.env` untuk mengkonfigurasinya.

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=galeri_foto
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Lalu jalankan perintah di terminal, masukan perintah berikut

```
PS D:\xampp8.2.4\htdocs\Galeri Foto Ukk\Software\GaleriFoto> php artisan migrate

INFO: Nothing to migrate.
```

Untuk membuat table di database.

Masukan juga perintah baru di terminal untuk mengirim contoh data ke database seperti dibawah ini

```
PS D:\xampp8.2.4\htdocs\Galeri Foto Ukk\Software\GaleriFoto> php artisan migrate:fresh --seed


Dropping all tables .....
```

3. Jalankan aplikasi dengan cara, ketikkan perintah atau command berikut di terminal


```
PS D:\xampp8.2.4\htdocs\Galeri Foto Ukk\Software\GaleriFoto> php artisan serve  
INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].  
Press Ctrl+C to stop the server
```

Kemudian kalian pergi ke web browser yang kalian gunakan lalu masukan urlnya yaitu <http://127.0.0.1:8000/>

4. Halaman Beranda User



Ini adalah halaman awal saat user mengakses aplikasi web galeri foto. Saat pertama kali mengunjungi aplikasi ini, kita sebagai guest yang tidak bisa melakukan tindakan seperti like atau komen pada salah satu foto. Jika guest ingin menyukai atau ingin berkomentar di suatu foto, maka akan muncul peringatan.



5. Halaman Login




Login ke Galeri Foto
masuk dengan akun anda

@ Username


🔒 Password

☐ Show Password

Login




Ini adalah halaman login user. User yang sudah mendaftar silahkan memasukkan username yang telah didaftarkan dan password yang valid. Jika password salah akan muncul alert atau peringatan.



Jika user belum punya akun, harap mendaftar atau registrasi terlebih dahulu.

6. Halaman Register



Pertama Kali ke Galeri Foto?
Yuk, lengkapi data diri dan buat akun kamu!


Masukkan nama lengkap @ Masukkan username
Masukkan email Masukkan password
Masukkan alamat Konfirmasi password

Buat Akun


Sudah punya akun? [Kembali ke halaman login](#)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

Masukan Informasi yang dibutuhkan dalam membuat akun, pastikan anda memasukan format password minimal 4 character.
Jika semua input sudah valid, akan muncul alert kemudian ke halaman login.



Kemudian masukan informasi username yang sudah kalian buat.



Login ke Galeri Foto
masuk dengan akun anda

@ online


Masukkan password

☐ Show Password

Login


Lalu klik login, dan anda akan diarahkan ke halaman dashboard.

7. Halaman Dashboard



Halaman dashboard ini memuat daftar foto kita yang pernah kita upload. Jika user pertama kali membuat akun maka daftar foto akan kosong.

8. Halaman data gambar atau data foto.



Halaman ini memuat data foto yang kita upload ke server. Sebagai user baru dan ingin menambah atau mengupload foto, maka kita klik tombol “tambah” di pojok kiri atas.

9. Halaman Create atau tambah data baru

The first screenshot shows the 'Tambah' (Add) form in the 'Galeri Foto' application. The form includes the following fields:

- Pilih Kategori Foto:** A dropdown menu with 'Makanan' selected.
- Nama User:** A text input field with 'Oline Manuel' entered.
- Nama Foto:** A text input field with 'Gacoan' entered.
- Set Privasi Foto:** A dropdown menu with 'Public' selected.

The second screenshot shows the same form with additional fields filled out:

- Deskripsi Foto:** A text area containing a detailed description of 'Mie Gacoan'.
- Upload Foto:** A file selection button labeled 'Choose File' with 'gacoan.jpg' selected.
- Submit:** A green button at the bottom of the form.


Masukan data atau informasi yang ingin anda berikan pada foto anda nantinya. Pilih kategori sesuai dengan foto anda, jika anda ingin memasukan kategori lainnya. Pilih kategori lainnya dan masukan inputnya. Misalnya,

This close-up shows the 'Pilih Kategori Foto' dropdown menu with 'Lainnya' selected. Below it, the 'Kategori Lainnya' text input field contains the text 'Mie pedas'.


kemudian ada setting privasi foto. Jika anda memilih public maka foto anda akan tampil di semua user, jika anda memilih private maka foto anda tidak akan muncul di semua user. Melaikan akan muncul di beranda anda sendiri

karena sifatnya yang tidak public. jika semua format sudah terisi secara benar lalu klik tombol submit.

10. Halaman data gambar setelah upload foto.



Ini adalah halaman data foto setelah anda submit form. Jika anda ingin mengedit postingan. Klik icon pensil di kolom aksi.




11. Halaman Edit Postingan

The screenshot shows the "Edit Postingan" form in the "Galeri Foto" application. The form has the following fields:

- Nama User:** A text input field containing "Online Manuel".
- Kategori Foto:** A dropdown menu with "Makanan" selected.
- Nama Foto:** A text input field containing "Gacoan".
- Deskripsi Foto:** A text area containing the text: "Mie Gacoan" adalah sebuah merk dagang dari jaringan restaurant mie pedas no 1 di indonesia, yang menjadi anak perusahaan PT Pesta Pora Al.

At the top of the page, there is a navigation bar with the following links: DASHBOARD, BERANDA, DATA GAMBAR, PROFILE, and LOGOUT.


Pada halaman ini ada dapat mengedit data gambar yang sebelumnya anda upload. Misalnya disini saya ingin mengedit nama foto dan set privasi.



The screenshot shows a form for editing a photo. It has three main sections: 'Nama Foto' (Photo Name) with a text input field containing 'Mie terpedas di Indonesia'; 'Deskripsi Foto' (Photo Description) with a text input field containing a paragraph about 'Mie Gacoan'; and 'Ubah Privasi Foto' (Change Photo Privacy) with a dropdown menu currently set to 'Private'.

Jika sudah, klik tombol “simpan perubahan”. Maka perubahan anda akan otomatis tersimpan.



12. Hapus data foto



Jika anda ingin menghapus salah satu foto, klik tombol tempat sampah pada kolom aksi, kemudian muncul alert dan pilih menu “Ya, hapus”. Maka foto anda sepenuhnya terhapus dari local anda,


13. Halaman beranda.

Pada halaman ini memuat semua foto user yang bersifat global, dimana semua user dapat melihat foto yang telah anda upload, atau foto dari user lain.




Terdapat beberapa aksi di halaman beranda, ada fitur like, comment, bahkan balas commentar.

14. Like Foto



Ketika kita menyukai salah satu foto, maka akan memunculkan username sebagai bukti rekaman siapa saja yang menyukai foto tersebut. Dan jika kita refresh halamannya, maka tombol like akan tetap merah sesuai dengan rekman user yang like foto tersebut.

15. Komentar Foto




Klik tombol komentar untuk memunculkan modal komentar, disini user memasukan komentar kepada foto yang ingin dikomentari. Jika sudah memasukan pesan, selanjutnya klik submit.

Jika sudah, maka komentar otomatis dihitung di text “lihat semua komentar”.




klik kalimat tersebut untuk melihat semua komentar.



Maka komentar yang tadi kita kirim akan masuk di list semua komentar, berdasarkan foto mana yang kita komentari.

Jika ingin membalas komentar, klik tombol “reply”.



Kemudian masukan balasan komentar anda, lalu klik icon pesawat untuk mengirim balasan anda.

16. Halaman Profile

Halaman ini untuk mengedit data kita atau mengedit akun kita.

Galeri Foto DASHBOARD BERANDA DATA GAMBAR PROFILE LOGOUT

Profil

Nama Lengkap
Oline Manuel

Username
oline

Email
olinemanuel@gmail.com

Alamat
Jakarta

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Galeri Foto DASHBOARD BERANDA DATA GAMBAR PROFILE LOGOUT

Jakarta

Ubah Profil

Edit Password

Password
Masukan Password Baru


Konfirmasi Password
Konfirmasikan Password

Ubah Password

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Silahkan ubah data anda sesuai kebutuhan. Jika sudah klik tombol diatas sesuai data mana yang telah diubah.

17. Logout



Klik tombol logout pada navbar, maka anda otomatis keluar sebagai user dan kembali ke halaman beranda sebagai guest.

PENUTUP

Dengan ini, semoga manual book ini bermanfaat bagi pembaca sekalian dan memudahkan dalam penggunaan aplikasi web galeri foto ini untuk kedepannya. Apabila ada kesulitan dan kesalahpahaman yang tertera dari dalam manual book ini, saya meminta maaf dan mengharapkan koreksi dan saran dari pembaca sekalian, terimakasih.