

搜索

消息中心 (https://msg.console.aliyun.com/#/innerMsg/unread/0)

费用 (https://expense.console.aliyun.com/#/expense/console)

产品与服务 (https://product.console.aliyun.com/#/product/console)

支持 (http://help.aliyun.com/)

企业 (https://www.aliyun.com)

备案 (https://bsn.console.aliyun.com/#/bsnApply/ecs)

企业 (https://www.aliyun.com)

请根据您的服务器类型选择下载，关于 苹果ATS的证书配置 (/help.aliyun.com/knowledge\_detail/48151.html)问题 和常见的证书格式转换 (/help.aliyun.com/knowledge\_detail/42214.html)，请参考相关介绍

注：云盾证书提供的证书文件后缀是.pem，如果是系统创建的CSR，同时还会伴随证书私钥，文件后缀.key。只有是系统创建的CSR时，证书才支持不同格式的转换。可根据自己的实际需求修改扩展名，比如可将.pem修改成.crt等。

Ngix/Tengine

Apache

Tomcat

IIS 6

IIS 7/8

其他

1

下载证书for Apache

2

安装证书

文件说明：

1. 证书文件214328359850055.pem，包含两段内容，请不要删除任何一段内容。

2. 如果是证书系统创建的CSR，还包含：证书私钥文件214328359850055.key、证书公钥文件public.pem、证书链文件chain.pem。

(1) 在Apache的安装目录下创建cert目录，并且将下载的全部文件拷贝到cert目录中。如果申请证书时是自己创建的CSR文件，请将对应的私钥文件放到cert目录下并且命名为214328359850055.key；

(2) 打开 apache 安装目录下 conf 目录中的 httpd.conf 文件，找到以下内容并去掉“#”：

#LoadModule ssl\_module modules/mod\_ssl.so (如果找不到请确认是否编译过 openssl 插件)

#Include conf/extra/httpd-ssl.conf

(3) 打开 apache 安装目录下 conf/extra/httpd-ssl.conf 文件 (也可能是conf.d/ssl.conf，与操作系统及安装方式有关)，在配置文件中查找以下配置语句：

# 添加 SSL 协议支持协议，去掉不安全的协议

SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3

# 修改加密套件如下

SSLCipherSuite HIGH:!RC4:!MD5:!aNULL:!eNULL:!NULL:!DH:!EDH:!EXP:+MEDIUM

SSLHonorCipherOrder on

# 证书公钥配置

咨询·建议

https://yundun.console.aliyun.com/?spm=5176.200001.0.0.7aiCDy&p=cas#/cas/download/214328359850055?regionId=

1/1