

实例名称: cas-cn-mp90c9w6667n 订单状态: 已签发

请根据您的服务器类型选择下载，关于 苹果ATS的证书配置 ([//help.aliyun.com/knowledge\\_detail/48151.html](http://help.aliyun.com/knowledge_detail/48151.html))问题和常见的证书格式转换 ([//help.aliyun.com/knowledge\\_detail/42214.html](http://help.aliyun.com/knowledge_detail/42214.html))，请参考相关介绍

注：云盾证书提供的证书文件后缀是.pem，如果是系统创建的CSR，同时还会伴随证书私钥，文件后缀.key。只有是系统创建的CSR时，证书才支持不同格式的转换。可根据自己的实际需求修改扩展名，比如可将.pem修改成.crt等。

Nginx/Tengine	Apache	Tomcat	IIS 6	IIS 7/8	其他
---------------	--------	--------	-------	---------	----

1 下载证书for Nginx

## 2 安装证书

文件说明：

1. 证书文件**214328359850055.pem**，包含两段内容，请不要删除任何一段内容。
2. 如果是证书系统创建的**CSR**，还包含：证书私钥文件**214328359850055.key**。

(1) 在**Nginx**的安装目录下创建**cert**目录，并且将下载的全部文件拷贝到**cert**目录中。如果申请证书时是自己创建的**CSR**文件，请将对应的私钥文件放到**cert**目录下并且命名为**214328359850055.key**；

(2) 打开 **Nginx** 安装目录下 **conf** 目录中的 **nginx.conf** 文件，找到：

```
# HTTPS server
# #server {
# listen 443;
# server_name localhost;
# ssl on;
# ssl_certificate cert.pem;
# ssl_certificate_key cert.key;
# ssl_session_timeout 5m;
# ssl_protocols SSLv2 SSLv3 TLSv1;
# ssl_ciphers ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP;
# ssl_prefer_server_ciphers on;
# location / {
#
#
#}
#}
```