

Page Title	회원가입	Screen ID	SCR-MEM-01	Author	박지수	Date	2025-10-24
Screen Path	메인 화면 > 회원가입			Related ID	REQ-MEM-01		

13

떠나봄 회원가입

127.0.0.1:8000의 메시지  
인증 코드가 전송되었습니다! (5분간 유효)

확인

이메일 1 2 중복 확인 3 인증코드 발급

인증코드 입력 4 5 6 인증 확인 7 인증코드 재전송

비밀번호 입력 8  
4~15자 사이의 영어 대/소문자, 숫자를 사용하세요

비밀번호 확인 9  
비밀번호가 일치하지 않습니다.

닉네임 10  
2~10자 사이의 한국어, 영어만 사용 가능합니다.

11 회원가입

회원이름이 정상적으로 완료되었습니다.

가입해주셔서 감사합니다 😊

12 닫기

### Components

2' 이메일
2" 중복 확인
2" 이메일
2" 중복 확인
인증코드 발급

이메일
중복 확인
인증코드 발급

3' 인증코드 입력
4:59 인증 확인
인증코드 재전송
5" 인증코드 입력
시간 초과
인증 확인
인증코드 재전송

5" 인증코드 입력
4:59 인증 확인
인증코드 재전송

6' 인증코드 입력
6" 인증코드 입력
4:59 인증 확인
8' 비밀번호 입력

9' 비밀번호 확인
10' 닉네임
2~10자 사이의 한국어, 영어만 사용 가능합니다.

11' 회원가입
11" 회원가입

가입할 수 있는 이메일입니다.

이미 가입되었는 이메일입니다.

가입할 수 있는 이메일입니다.

시간 내에 인증코드를 정확히 입력해주세요.

시간 초과

시간 내에 인증코드를 정확히 입력해주세요.

인증 번호가 틀렸습니다. 다시 확인해주세요.

4~15자 사이의 영어 대/소문자, 숫자를 사용하세요

비밀번호가 일치합니다.


비밀번호가 일치하지 않습니다.

모든 정보를 입력해주세요.

이메일 인증을 진행해주세요.


Descriptions	
1	이메일 입력시 입력한 문자열 표시
2	중복 확인하는 버튼 @ 와 . 가 포함 안 된 이메일 주소를 확인해달라는 경고 메시지 아래에 표시(2') 이미 가입된 이메일인 경우 이미 가입되어 있다는 메시지 표시(2") 가입 가능한 이메일인 경우 인증코드 발급 버튼 파란색으로 변경(2")
3	인증코드 발급하는 버튼 중복확인된 이메일로 인증코드를 발송한 후 회색으로 버튼 변경되고 인증코드 입력칸과 인증확인 버튼, 인증코드 재전송 버튼 비활성화 및 색 변경(3')
4	인증코드 입력시 입력한 문자열 표시
5	인증 코드 유효 시간 표시 5분에서 줄어들고 점차 줄어드는 시간 표시 (5') 5분이 지나면 시간 초과 메시지 표시하고 인증 확인 버튼 비활성화 및 색 변경(5")
6	인증코드 확인하는 버튼 인증코드가 맞으면, 인증 확인 버튼과 재발급 버튼, 인증 코드 입력칸이 회색으로 변화면서 더이상 변경할 수 없음(6') 인증코드가 맞지 않으면, 빨간색 경고 메시지 표시 (6")
7	인증코드 재전송하는 버튼 위에서 입력한 이메일 주소로 인증 코드 재발송되고 시간 초기화
8	비밀번호 입력시 마스크되어 표시 4~15 글자 사이의 영대소문자, 숫자만으로 비밀번호를 입력하지 않을 경우, 아래의 메시지 빨간색으로 변경됨(8')
9	비밀번호가 마스크되어 표시 위의 비밀번호와 정확히 입력하면 일치한다는 메시지 아래에 표시(8')
10	닉네임 입력시 입력한 문자열 표시 2~10글자 한국어 또는 영어로 된 닉네임이 아닐시 아래의 메시지 빨간색으로 변경됨(10')
11	회원가입 완료하는 버튼 모든 정보를 적절하게 입력시 회원가입이 완료되었다는 모달 표시 정보가 누락되었을 경우 경고 메시지 표시(11') 이메일 인증을 진행하지 않은 경우 경고 메시지 표시(11")
12	닫기 버튼 버튼 클릭시 모달창이 닫히고 SCR-MEM-02로 이동
13	홈 버튼 버튼 클릭시 SCR-MEM-02로 이동

Descriptions	
1	이메일 입력시 입력한 문자열 표시



11	입력한 이메일 주소로 인증 코드 재발송되고 시간 초기화됨. 버튼 밑에 남은 재발송 횟수 표시.(11')
12	비밀번호 입력시 마스킹되어 표시 4-15 글자 사이의 영대소문자, 숫자만으로 비밀번호를 입력하지 않을 경우, 아래의 메시지 빨간색으로 표시(12')
13	비밀번호가 마스킹되어 *로 표시 위의 비밀번호와 정확히 입력하면 일치한다는 메시지 아래에 표시(13') 비밀번호가 일치하지 않을 경우 일치하지 않는다는 메시지 표시(13'')
14	완료 버튼 인증이 완료되고 비밀번호 적절히 입력시 완료되었다는 모달 띄움(14') 인증이 안 된 상태면 인증해야한다는 메시지 표시(14'') 누락된 정보가 있다면 모든 정보를 입력하라는 메시지 표시(14''')
15	모달 창 닫는 버튼

Page Title	채팅 화면	Screen ID	SCR-CHT-01	Author	조해리	Date	2025-10-24
Screen Path	메인 화면 > 채팅 화면			Related ID	REQ-CHT-01, REQ-CHT-02, REQ-CHT-03, REQ-CHT-04, REQ-MEM-05		




Components

Descriptions	
1	새 채팅 버튼 버튼 클릭시 지역 선택 모달 표시. 새 채팅을 시작 가능. 원래 나누던 대화가 저장되고 새 채팅 시작됨
2	지역 선택 버튼 버튼 클릭시 해당 지역에 대한 대화 진행 가능
3	모달창 닫기 버튼
4	질문 입력시 입력한 질문 문자열로 표시 500자가 넘어갈 경우 더이상 입력되지 않음
5	질문 전송 버튼 버튼 클릭 시 입력한 질문 챗봇에 전송. 아무것도 입력하지 않은 경우 버튼 비활성화
6	채팅 내역 탭 채팅 내역 이름을 클릭시 해당 상세 채팅 내용 조회 가능. 현재 진행 중인 채팅의 이름은 굵게 표시.
7	채팅 기록 삭제 버튼 채팅 내역 이름 옆 체크박스를 선택하고 삭제 버튼 클릭시 선택한 채팅내역 삭제 가능 선택된 채팅이 없을 경우 삭제할 채팅을 선택하라는 모달 표시
8	로그아웃 버튼 버튼 클릭시 로그아웃되고 으로 이동
9	회원탈퇴 버튼 버튼 클릭시 SCR-MEM-04 화면으로 넘어감
10	홈 버튼 버튼 클릭시 SCR-MEM-02 로 이동
11	모달창 닫기 버튼
12	모달창 닫기 버튼

Page Title	채팅 화면	Screen ID	SCR-CHT-01	Author	이재은	Date	2025-10-24
Screen Path	메인 화면 > 채팅 화면			Related ID	REQ-CHT-01, REQ-CHT-02, REQ-CHT-03, REQ-CHT-04, REQ-MEM-05		

Descriptions	
1	비밀번호 변경 버튼 버튼 클릭 시 비밀번호 변경 모달 표시
2	기존 비밀번호 입력 비밀번호 입력시 마스킹되어 표시 영어 대/소문자, 숫자 외의 문자 입력시, 경고 메세지 아래에 표시(1’)
3	새 비밀번호 입력 재설정할 비밀번호 입력시 마스킹되어 표시 조건에 맞지 않는 비밀번호 입력시 빨간색으로 경고 메세지 표시(2’)
4	비밀번호 확인 재설정할 비밀번호 다시 입력시 마스킹되어 표시 새 비밀번호와 비밀번호 확인이 일치하지 않으면 비밀번호가 일치하지 않는다는 메세지 표시(3’) 비밀번호가 일치하면 일치한다는 메세지 표시(3’')
5	변경 버튼 모든 정보가 적절히 입력되면 비밀번호가 변경되면서 변경이 완료되었다는 새로운 모달창 표시 누락된 정보가 있으면 모든 정보를 입력하라는 메세지 표시(4’)
6	모달창을 닫는 버튼 클릭시 모달창이 모두 닫히고 SCR-MEM-02 로 이동



비밀번호 변경

기존 비밀번호

새 비밀번호

4~15자 사이의 영어 대/소문자, 숫자를 사용하세요


새 비밀번호 확인

비밀번호가 일치하지 않습니다.

비밀번호가 정상적으로 변경되었습니다.

Components					
2'	기존 비밀번호	<input type="password"/>	3'	새 비밀번호	<input type="password"/>
비밀번호 재설정할 비밀번호를 입력하세요.		4~15자 사이의 영어 대/소문자, 숫자를 사용하세요		비밀번호가 일치하지 않습니다.	
4'	새 비밀번호 확인	<input type="password"/>	4''	<input type="password"/>	비밀번호가 일치합니다.
5'	<input type="button" value="변경"/>	모든 정보를 입력해주세요.			

Page Title	탈퇴 화면	Screen ID	SCR-MEM-04	Author	신승철	Date	2025-10-24
Screen Path	메인 화면 > 채팅 화면 > 탈퇴 화면			Related ID	REQ-MEM-04		



Descriptions	
1	비밀번호 입력시 마스킹되어 표시 로그인 되어있는 계정의 비밀번호 입력
2	회원탈퇴 버튼 로그인 되어있는 계정이 탈퇴 처리 로그인 되어있는 계정의 비밀번호와 입력한 비밀번호가 일치하지 않을 경우, 일치하지 않는다는 메시지 표시(2')
3	모달창을 닫는 버튼 확인 버튼 클릭시 모달창이 닫히고 SCR-MEM-02로 이동
4	홈 버튼 SCR-MEM-02 로 이동

정상적으로 탈퇴되었습니다.  
그동안 이용해주셔서 감사합니다.

3 닫기

Components	
2' 비밀번호	<div>일치하지 않는 비밀번호입니다.</div>