


# Sam Toki 的鼠标指针说明文档



Sam Toki 的鼠标指针

by SAM TOKI STUDIO

v9.04 (2025/09/09)

<https://github.com/SamToki/Sam-Toki-Mouse-Cursors>

# 目录

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. 简介</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>2. 预览</b>                            | <b>4</b>  |
| <b>3. 教程</b>                            | <b>7</b>  |
| 3.1. 获取.....                            | 7         |
| 3.2. 部署.....                            | 7         |
| 3.2.1. 解压文件包.....                       | 7         |
| 3.2.2. 确认要使用的鼠标指针方案.....                | 8         |
| 3.2.3. 安装与应用.....                       | 8         |
| 3.3. 还原.....                            | 9         |
| 3.4. 卸载.....                            | 11        |
| 3.4.1. 删除鼠标指针方案.....                    | 11        |
| 3.4.2. 删除鼠标指针文件.....                    | 12        |
| <b>4. 自定义</b>                           | <b>13</b> |
| <b>5. 常见问题与解答</b>                       | <b>13</b> |
| 5.1. 更新公告.....                          | 13        |
| 5.2. Win11 能用吗? .....                   | 13        |
| 5.3. 右键菜单没有「安装」.....                    | 13        |
| 5.4. 系统 DPI 缩放 200% 以上时, 鼠标指针显得模糊。..... | 14        |
| 5.5. 看不到纳西姐长按E技能绿色方框鼠标指针。.....          | 14        |
| 5.6. 什么是「概念鼠标指针」? .....                 | 14        |
| 5.7. 我想要带有Q版人物形象的鼠标指针。.....             | 14        |
| <b>6. 反馈</b>                            | <b>15</b> |
| <b>7. 鸣谢</b>                            | <b>15</b> |
| <b>8. 版权说明</b>                          | <b>15</b> |

## 1. 简介

这是一套原创极简风格鼠标指针，适用于 Windows 系统。部分设计来源于「[原神](#)」「[孤独摇滚!](#)」「[Silent Witch 沉默魔女的秘密](#)」。内置多种鼠标指针方案，方便快速安装与管理。



目前包含7个系列：


- STMCS-1 "Standard" 标准鼠标指针
- ~~STMCS-2 "45-degrees" 45度倾斜鼠标指针~~ ※ 已废除
- STMCS-3 "Genshin" 原神概念鼠标指针
- STMCS-4 "Genshin Nahida" 纳西妲概念鼠标指针
- STMCS-5 "BTR Ahoge" 孤独摇滚呆毛鼠标指针
- STMCS-6 "Genshin Furina" 芙宁娜概念鼠标指针
- STMCS-7 "Silent Witch" 沉默魔女概念鼠标指针



( Illustration credits: Pixiv ID [102249014](#) by [@みず](#); [104313496](#) by [@ナナセミオリ](#); [109780772](#) by [@十六夜小黑](#). [Monica Everett](#) character image from official anime. )

## 2. 预览








## 3. 教程

### 3.1. 获取

从以下任一渠道获取本作品。

百度网盘: <https://pan.baidu.com/s/1qrVKYA6PHUd4R0oDQM8Tsg?pwd=stmc>




GitHub: <https://github.com/SamToki/Sam-Toki-Mouse-Cursors/releases/latest>

### 3.2. 部署


#### 3.2.1. 解压文件包

用压缩软件解压「STMC.zip」。




### 3.2.2. 确认要使用的鼠标指针方案

进入「STMC」文件夹。阅读「INF 文件使用说明」，确认要使用的鼠标指针方案。



### 3.2.3. 安装与应用

左键选中想要使用的鼠标指针方案，然后右键→安装（通常在从上往下第二个）。




若弹出 UAC（提示「你要允许…? INF 默认安装」），请允许提权以便继续安装。



等待「鼠标 属性」窗口弹出。有时候它可能会在后面弹出（Windows 的 bug），请注意观察任务栏。


依次点击 指针→确定→是。





大功告成！若想继续安装与应用其他方案，重复此步骤即可。

### 3.3. 还原

按 Win+R 打开「运行」窗口，键入「control mouse」并按 Enter，打开「鼠标 属性」窗口。



点击「指针」，打开「方案」下拉菜单，选择「Windows 默认」，最后「确定」。




## 3.4. 卸载

### 3.4.1. 删除鼠标指针方案

按 Win+R 打开「运行」窗口，键入「control mouse」并按 Enter，打开「鼠标 属性」窗口。

点击「指针」，打开「方案」下拉菜单，逐个选择并删除所有「STMCS」方案。




最后选择「Windows 默认」以恢复默认鼠标指针，点击「确定」。

### 3.4.2. 删除鼠标指针文件

打开文件资源管理器，前往路径 C:\Windows\Cursors\

然后删除「STMC」文件夹。



## 4. 自定义

您可自行修改这些鼠标指针。前往 [Releases](#) 页面，下载并打开 PowerPoint 工程文件。编辑其中的矢量图，另存为图片，将图片导入鼠标指针编辑器。最后调整鼠标指针，导出鼠标指针文件。

[视频演示：如何修改孤独摇滚呆毛鼠标指针](#)

## 5. 常见问题与解答

### 5.1. 更新公告

「CZJSTMC」现已更名为「STMC」，即「Sam Toki's Mouse Cursors」的首字母。

2023/08/06 大型更新：

此次更新为大型更新。更新后的作品与以前视频演示中的鼠标指针差异较大。改进了很多，也废除了很多质量欠佳的鼠标指针，且更改了安装配置。若您使用过旧版本的鼠标指针，请卸载再重装。若想要使用一些已被废除的旧版鼠标指针，请下载旧版存档（Archive 文件包）。

### 5.2. Win11 能用吗？

从 Windows XP 到 Windows 11 均可使用。

### 5.3. 右键菜单没有「安装」。

- 请确保您已经解压了压缩包，然后再操作 inf 文件。
- Win11 系统可能需要先点击「显示更多选项」来调出经典右键菜单，然后才看得到「安装」选项。可以通过修改注册表让 Win11 默认使用经典右键菜单。具体方法请自行搜索。
- 请留意您是否单击选中了 inf 文件然后再点右键。据我观察他人使用电脑的经验，很多人忘记先左键选中文件然后再右键，导致他们相当于在空白处调出右键菜单。这种右键菜单是针对当前文件夹，而不是您想选中的文件，自然不会出现诸如安装 inf 的选项。

## 5.4. 系统 DPI 缩放 200% 以上时，鼠标指针显得模糊。

Windows 系统的鼠标指针是位图（bitmap）而非矢量图。当 DPI 缩放为 100~149% 时，默认采用 32x32 px 分辨率的鼠标指针位图。150~199% 对应 48x48，200% 以上则对应 64x64 或更大。

本套鼠标指针作品中，动画指针的帧数普遍较多。若提供太高分辨率的版本，会导致文件太臃肿。因此本作品仅提供 32x32 与 48x48 px 两种分辨率。

对于高 DPI 缩放导致鼠标指针显得模糊之问题，有以下解决方法：

- 在 Windows 设置→系统→显示，设定 DPI 缩放低于 200%。
- 在 Windows 设置→辅助功能（轻松访问）→鼠标指针，设定鼠标指针大小为1或2。

问题来源：<https://github.com/SamToki/Sam-Toki-Mouse-Cursors/issues/9>

## 5.5. 看不到纳西妲长按E技能绿色方框鼠标指针。

「精确选择」鼠标指针会在一些图像编辑应用程序与屏幕截图应用程序中出现，比如试试按下 Win+Shift+S。如果很喜欢这个方框，可以自行把它设为「正常选择」。不过可能会有些违和。

## 5.6. 什么是「概念鼠标指针」？

「概念鼠标指针」不同于将人物头部形象绘制于鼠标指针的设计风格，而是利用了人物形象中一些具备代表性的几何图形特征。这种极简主义的设计会优先保证鼠标指针的实用性（可读性），然后再兼顾代表性与美观性。

## 5.7. 我想要带有Q版人物形象的鼠标指针。

Sam Toki 不擅长这种设计。若您偏好这种设计，不妨找找其他人的作品。

## 6. 反馈

您可使用 [GitHub Issues](#)、[电子邮件](#)或[哔哩哔哩（B站）私信](#)来向我提供反馈，感谢您的支持！推荐使用前两种渠道，我能第一时间收到您的反馈。

## 7. 鸣谢

感谢以下观众/读者对本项目的贡献！

- 功能建议 [#1](#) [#2](#): [@Yinr](#) [@Sherlock-Holo](#)
- 纠错 [#1](#) [#2](#) [#3](#): [@pat-hwaki](#) [@xddxdd](#)
- 设计问题反馈: [@W腾x云Y](#) [@黄栌照古鼎](#) [@小祈2号](#) [@夜林蓝](#) [@叫我轩某某](#) [@云之森处](#) [@让我中奖亿次吧](#) [@十里吖Yime](#) [@Fog\\_鹤](#) [@torque\\_7](#) [@轻风丶乍起](#) [@中路の霜](#) [@紅絲絨玫瑰](#) [@墨羽\\_OvO](#) [@三个人的孤独探戈](#)
- 高分屏模糊问题反馈: [@c28101](#) [@RengeRenge](#) [@麦稜・烨娥](#)
- 其他反馈: [@latier丶](#) [@言阿午\\_](#) [@夜白瑰兮](#) [@老陆我也](#) [@小清同志吖](#) [@啥也不会\\_-](#) [@Amaranthine\\_Gate](#) [@一粒辰砂](#) [@凉城丶逝梦](#)
- 其他版本的 distribution: [@洛天依\\_Linux](#) [@夕暮\\_Suzuki](#)
- 倒卖行为举报: [@猫咪爱吃茶](#)

## 8. 版权说明

本项目遵循 [CC BY-NC-SA 3.0 协议](#)。允许任意传播、修改，但转载必须注明出处。若仅在电脑录屏中展示此套鼠标指针，则无需注明鼠标指针作者。仅供个人免费使用，不得商用（任何盈利行为）。封面图、预览图、文档等附件保留版权。

「孤独摇滚！」是 [はまじあき](#) / [芳文社](#)・[アニプレックス](#) 的作品与商标。「原神」是 [miHoYo](#) Inc. 的作品与商标。「Silent Witch 沉默魔女的秘密」是 [依空まつり・藤実なんな](#) / [KADOKAWA](#) / [セレンディア学園広報部](#) 的作品与商标。