


장소 등록하기




loplat cook 프로그램 사용설명서

장소 DB를 구축하는 데에는 장소를 등록하는 프로그램인 **loplat cook**과
등록한 장소를 확인하는 프로그램인 **loplat appetizer**가 필요합니다.

이 문서에서는 Cook을 이용하여 원하는 장소를 등록하는 법을 다룹니다



장소를 등록하고 수정할 때에는
loplat cook을 사용하세요



등록한 장소를 테스트할 때에는
loplat appetizer를 사용하세요

장소등록을 위해 먼저 세팅해야 할 항목

00

사전설정

01

등록하기

02

수정하기



WiFi
ON




Bluetooth
ON



GPS
ON

※ 안드로이드 마시멜로 (6.0 이상)
위치권한 ON

- 1 설정 > 앱 > 위치 > 권한 ON
- 2 혹은 cook 앱을 실행하면 자동으로
권한 설정을 묻는 창이 호출됩니다.



**GPS는 '높은 정확도' 모드로
바꿔주세요**

loplat cook으로 장소 등록하기



00

사전설정

01

등록하기

02

수정하기

01 장소 등록하기 -1 정확히 어떤 지점에 서야하나?

1	<ul style="list-style-type: none">- 등록하려는 장소의 가능한한 가운데에 선다. (대략 15m X 15m 마다 한 포인트씩 학습한다.) <div><div><p>작은 매장</p><p>가로 약 15m</p><p>등록!</p><p>세로 약 15m</p></div><div><p>중/대형 매장</p><p>가로 약 15m</p><p>등록!</p><p>세로 약 30m</p></div></div>
2	<ul style="list-style-type: none">- loplat cook 프로그램으로 장소 등록을 진행한다. (상세한 등록화면은 다음 페이지에)

loplat cook으로 장소 등록하기



00

사전설정

01

등록하기

02

수정하기

01 장소 등록하기 -2 앱 켜기

- 등록하려는 장소에 서서 다음과 같은 순서로 등록을 진행한다

2

1. 발급받은 id/key로 로그인한다.

★ 사용에 필요한 ID와 Key는 [loplatdemo / loplatdemosecret](#) 입니다. 이는 테스트용 키이며 해당 키를 사용할 경우 등록된 장소는 매월 1일 리셋 됩니다. 정식 키가 필요할 경우 아래의 연락처로 '이름, 회사명, 사용목적'과 함께 키를 요청해주시기 바랍니다.

Lamen2357@loplat.com

2. 장소 정보를 입력하고 하단의 '등록' 버튼을 누른다.

loplat cook으로 장소 등록하기



00

사전설정

01

등록하기

02

수정하기

01 장소 등록하기 -3 장소정보 입력

- 등록을 할 때는 그 장소에 관련된 정보를 입력해야 합니다.

1 위경도좌표(필수)

: 맵 중앙의 **핀아이콘**을 등록하려는 현재 장소 내의 정확한 좌표로 위치시켜 주세요.

2 장소유형(필수) : 적절한 장소 유형을 선택해주세요.

3 장소이름(필수) : 장소(매장) 이름을 입력해주세요.

ex. 제우스PC방

4 태그 : 지역을 참조할 만한 단서를 태그로 달아주세요.

ex. #신촌 #영등포타임스퀘어

5 층(필수) : 몇 층인지 선택해 주세요.

6 관리코드 : 해당 Key 사용자만 확인 가능한 관리용 코드입니다.

정보를 입력하신 후 **‘등록’** 버튼을 누르면 그 장소의 WiFi 신호 패턴 학습이 시작됩니다. 기기 성능이나 상태에 따라 20~30초 정도 시간이 지난 뒤 ‘학습이 완료되었습니다. 저장하시겠습니까?’라는 메시지에 ‘예’로 답하시면 등록이 완료됩니다.

loplat cook으로 장소 등록하기



00

사전설정

01


등록하기

02

수정하기

02 등록된 장소정보 수정 / 삭제하기

- 다음과 같은 순서로 수정을 진행한다.



1. '수정' 버튼을 누른다.



2. 장소 정보를 수정하고 '수정' 버튼을 누른다.
등록한 장소를 삭제하려면 **삭제** 버튼을 누른다.