

EntryPoint

이름	값	설명
EVENT_LIST	0	이벤트 리스트
PLAY	1	재생 종료
BANNER	2	이벤트 배너

EventType

이름	값	설명
PRIZE_EVENT	0	경품응모
STAMP_EVENT	1	스탬프
BONUS_CONTENT_EVENT	2	N+1
PAYBACK_EVENT	3	합산 페이백

PrizeType

이름	값	설명
TV_COIN	0	TV코인
COUPON	1	쿠폰
MANUAL	2	실물경품

EnrollStatus

이름	값	설명
BEFORE_ENROLL	0	미 참여
READY_ENROLL	1	참여의사
IN_ENROLL	2	참여 중
FINISHED_ENROLL	9	참여 완료

PrizeReceiptStatus

이름	값	설명
RECEIPT_UN_CONFIRM	0	경품수령 미확인
RECEIPT_CONFIRM	1	수령 확인
RECEIPT_CANCEL	2	수령 취소

EventStatus

이름	값	설명
BEFORE_PROGRESS	10	진행 전
IN_PROGRESS	20	진행 중
IN_DEADLINE	30	마감임박
READY_OF_DRAW	40	추첨대기
FINISH_OF_DRAW	50	추첨완료
LACKED_PRIZE	51	상품소진
ANNOUNCED_WINNER	70	발표완료
FORCED_CLOSE	80	진행중지

EventStatusValues

이름	텍스트내 버튼	버튼영역 버튼	설명
BEFORE_ENROLL		이벤트 대상, 닫기	이벤트 참여 전 이벤트
LACKED_PRIZE		닫기	이벤트 진행 종료 (선착순 경품 지급 이벤트)
FORCED_CLOSE		닫기	이벤트 진행 종료 (‘진행중지’된 이벤트)
EXPIRED_CLOSE		닫기	이벤트 진행 종료 (미 참여/미 응모완료 이벤트)
READY_ENROLL_WITH_PRIVATE_INFO	시작하기	이벤트 대상, 닫기	이벤트 대상 구매/시청 후 (개인정보수집 설정)
READY_ENROLL_WITHOUT_PRIVATE_INFO	시작하기	이벤트 대상, 닫기	이벤트 대상 구매/시청 후 (개인정보수집 비 설정)
IN_ENROLL		참여한 콘텐츠, 이벤트 대상, 닫기	이벤트 참여 중
FINISHED_ENROLL_BEFORE_DRAW_TIME		참여한 콘텐츠, 닫기	이벤트 응모 완료 (추첨일 설정)
FINISHED_ENROLL_FOR_LOSER_TO_DRAW		참여한 콘텐츠, 당첨자 목록, 닫기	이벤트 당첨결과 (미당첨)
FINISHED_ENROLL_FOR_TVCOIN_PRIZE		참여한 콘텐츠, 당첨자 목록, 닫기	이벤트 당첨결과 (TV코인)
FINISHED_ENROLL_FOR_COUPON_PRIZE		참여한 콘텐츠, 당첨자 목록, 닫기	이벤트 당첨결과 (쿠폰)
FINISHED_ENROLL_FOR	경품 받기	참여한 콘텐츠,	이벤트 당첨결과

_MANUAL_PRIZE_WITH _PRIVATE_INFO		당첨자 목록, 닫기	(개인정보 수집 경품)
FINISHED_ENROLL_FOR _MANUAL_PRIZE _WITHOUT_PRIVATE_INFO		참여한 콘텐츠, 당첨자 목록, 닫기	이벤트 당첨결과 (개인정보 비 수집/수집동 의 후)
NEED_CONFIRM_ENROLL _FOR_MANUAL_PRIZE _WITH_PRIVATE_INFO	결과 확인하기	이벤트 대상, 닫기	이벤트 대상 구매/시청 후 ([수동응모] 개인정보수집 설정)
NEED_CONFIRM_ENROLL _FOR_MANUAL_ PRIZE_WITHOUT_PRIVATE _INFO	결과 확인하기	이벤트 대상, 닫기	이벤트 대상 구매/시청 후 ([수동응모] 개인정보수집 비 설정)