

`<form> </form>` - HTMLda form tegi foydalanuvchi ma'lumotlarini yig'ish uchun ishlatiladi. `<form>` tegi har xil turdagi foydalanuvchi kiritadigan ma'lumotlar uchun konteynerdir, masalan: matn, tasdiqlash qutlari, radio tugmalari, yuborish tugmalari va boshqalar.

`<input>` tegi eng ko'p ishlatiladigan form elementi hisoblanadi. `<input>` ning type atributi bor . type atributining ham bir qancha valuelari bor. Misol:

<code>&lt;input type="text"&gt;</code>	"text" valuesi matn kiritish uchun ishlatiladi.
--	---

<code>&lt;input type="radio"&gt;</code>	Radio tugmachasini ko'rsatadi (ko'p variantlardan birini tanlash uchun)
---	---

<code>&lt;input type="checkbox"&gt;</code>	Belgilash katakchasini (ptichka) ko'rsatadi (ko'p variantlardan birini yoki bir nechtasini tanlash uchun)
--	---

<code>&lt;input type="submit"&gt;</code>	Yuborish(send yoki submit) tugmachasini ko'rsatadi (forma to'ldirilgandan keyin yuborish tugmachasi)
--	--

<code>&lt;input type="button"&gt;</code>	oddiygina tugmani ko'rsatadi
--	------------------------------

<code>&lt;input type="number"&gt;</code>	raqam kiritish uchun (+998931234567)
--	--------------------------------------

placeholder attributi - input tegini placeholder attributi foydalanuvchi qiymat kritishidan oldin o'sha ma'lumot yoziladigan maydonda qisqa tavsif yoki namunaviy qiymat va u foydalanuvchi yozish boshlashi bilan yo'q bo'ladi.

value attribute - Serverga yuboriladigan forma elementining qiymatini belgilaydi.

Element turiga qarab, value atributi quyidagi :

- tugmalar uchun ( `input type="button | reset | submit"` ) ularga matn yorlig'ini o'rnatadi;
- matn maydonlari uchun ( `input type="password | text"` ) avval kiritilgan qatorni belgilaydi. Foydalanuvchi matnni o'chirib tashlashi va o'z belgilarini kiritishi mumkin, lekin formaning "Qayta tiklash" tugmasidan foydalanilganda foydalanuvchi matni o'chiriladi va value atributiga kiritilgani tiklanadi ;
- katakchalar va radio tugmalar uchun ( `kiritish turi = "checkbox | radio"` ) har bir elementni noyob tarzda aniqlaydi, shunda mijoz yoki server dasturi foydalanuvchi qaysi elementni tanlaganligini aniq aniqlashi mumkin.
- fayl maydoni uchun ( `kiritish turi = "file"` ) ta'sir qilmaydi.

`<input type="email">` - foydalanuvchi e-mailini kiritadi

`<input type="password">` - user parol kiritadi.

`<input type="reset">` - reset tugmasi form ni avvalgi holiga qaytaradi.

max va min attributlari

- max - ruxsat etilgan maksimal qiymatni belgilaydi.
- min - ruxsat etilgan minimal qiymatni belgilaydi.

max va min larni masalan raqam, sanalarni kiritayotganda ishlatsa bo'ladi.

<form>

<select name="country" id="country">

<option value="Uzb">Uzb</option>

<option value="Rus">Russian</option>

<option value="USA">USA</option>

<option value="UK">England</option>

</select>

</form>

<select> tegi ochiladigan ro'yxatni yaratish uchun ishlatiladi.

Element ichidagi <option> tegi <select> teglari ochiladigan ro'yxatdagi mavjud variantlarni qiymatini belgilaydi.

textarea tegi Ko'p qatorli matn kiritish uchun qo'llaniladi.

<form>

<textarea id="matn" name="matn" rows="4" cols="50">

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet.

</textarea>

</form>

textarea da matn maydonining o'lchami <cols> va <rows> atributlari bilan belgilanadi.

<input type="text" maxlength="10">

maxlength atributi kiritiladigan belgilarning maksimal sonini belgilaydi .

## Vazifa

# Sign Up

Please fill in this form to create an account.

---

<b>Email</b>	<input type="text" value="Enter Email"/>
<b>Password</b>	<input type="password" value="Enter Password"/>
<b>Repeat Password</b>	<input type="password" value="Repeat Password"/>
<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female	
<input checked="" type="checkbox"/> Remember me	

By creating an account you agree to our [Terms & Privacy](#).

<input type="button" value="Cancel"/>	<input type="button" value="Sign Up"/>
---------------------------------------	--

Mana shu formani yasash!