

公開檔案

檔案名稱	檔案說明	備註
rfarea.csv	行政區基本資料	
rfprof.csv	公投概況檔	
rftckt.csv	公投得票檔	

備註：

1. 檔案內容編碼須為UTF-8編碼
2. 欄位間以逗號隔開
3. 檔案內容請勿使用逗點符號

檔案名稱：rfarea.csv			
檔案說明：行政區基本資料			
欄位代碼	欄位	資料格式	備註
prv_code	省市別（戶役政代碼）	varchar(2)	全國層級時，該省市別為00
city_code	縣市別（戶役政代碼）	varchar(3)	
area_code	選區別	varchar(2)	
dept_code	鄉鎮市區（戶役政代碼）	varchar(3)	
li_code	村里別（戶役政代碼）	varchar(4)	
area_name	地區名稱	varchar	

說明：

1. 欄位間以逗號隔開
2. 檔案內容舉例如下：

```
prv_code, city_code, area_code, dept_code, li_code, area_name
00, 000, 00, 000, 0000, 全國
63, 000, 00, 000, 0000, 臺北市
63, 000, 00, 010, 0000, 松山區
63, 000, 00, 010, 0002, 莊敬里
```

檔案名稱：rfprof..csv			
檔案說明：公投概況檔			
欄位代碼	欄位	資料格式	備註
prv_code	省市別（戶役政代碼）	varchar(2)	全國層級時，該省市別為00
city_code	縣市別（戶役政代碼）	varchar(3)	
area_code	選區別	varchar(2)	選區為00
dept_code	鄉鎮市區別（戶役政代碼）	varchar(3)	
li_code	村里別（戶役政代碼）	varchar(4)	
tbox_no	投開票所編號	varchar(4)	
valid_ticket	有效票數	integer	
agree_ticket	有效同意票數	integer	
disagree_ticket	有效不同意票數	integer	
invalid_ticket	無效票數	integer	
vote_ticket	投票數	integer	
votable_population	投票權人數	integer	
population	人口數	integer	
vote_to_votable	投票數對投票權人數	numeric(7,4)	
agree_to_votable	有效同意票數對投票權人數	numeric(7,4)	

說明：

1. 欄位間以逗號隔開

2. 檔案內容舉例如下：

prv_code, city_code, area_code, dept_code, li_code, tbox_no, valid_ticket, agree_ticket, disagree_ticket, invalid_ticket, vote_ticket, v
otable_population, population, vote_to_votable, agree_to_votable

全國層級

00, 000, 00, 000, 0000, 0000, 8067206, 3804689, 4262517, 78494, 8145700, 19825468, 23470633, 41. 09, 19. 19

臺北市層級

63, 000, 00, 000, 0000, 0000, 1004924, 514232, 490692, 9609, 1014533, 2155416, 2562738, 47. 07, 23. 86

臺北市松山區層級

63, 000, 00, 010, 0000, 0000, 79829, 42583, 37246, 743, 80572, 162964, 196890, 49. 44, 26. 13

臺北市松山區莊敬里層級

63, 000, 00, 010, 0002, 0000, 2014, 1077, 937, 19, 2033, 4467, 0, 45. 51, 24. 11

臺北市松山區莊敬里第1投開票所層級

63, 000, 00, 010, 0002, 0001, 536, 285, 251, 1, 537, 1074, 0, 50. 00, 26. 54

檔案名稱: rftckt.csv			
檔案說明: 公投得票檔			
欄位代碼	欄位	資料格式	備註
prv_code	省市別 (戶役政代碼)	varchar(2)	全國(00)
city_code	縣市別 (戶役政代碼)	varchar(3)	
area_code	選區別	varchar(2)	
dept_code	鄉鎮市區別 (戶役政代碼)	varchar(3)	
li_code	村里別 (戶役政代碼)	varchar(4)	
tbox_no	投開票所編號	varchar(4)	
votable_population	投票權人數	integer	
agree_ticket	同意票數	integer	
agree_ticket_percent	同意票數對有效票數	numeric(7,4)	
disagree_ticket	不同意票數	integer	
disagree_ticket_percent	不同意票數對有效票數	numeric(7,4)	
agree_to_votable	有效同意票數對投票權人數	numeric(7,4)	
vote_result	投票結果	varchar(1)	Y: 通過 N: 不通過

說明：

1. 欄位間以逗號隔開

2. 檔案內容舉例如下：

prv_code, city_code, area_code, dept_code, li_code, tbox_no, votable_population, agree_ticket, agree_ticket_percent, disagree_ticket, disagree_ticket_percent, agree_to_votable, vote_result

全國層級

00,000,00,000,0000,0000,19825468,3804689,47.16,4262517,52.84,19.19,N

臺北市層級

63,000,00,000,0000,0000,2155416,514232,51.17,490692,48.83,23.86,N

臺北市松山區層級

63,000,00,010,0000,0000,162964,42583,53.34,37246,46.66,26.13,N

臺北市松山區莊敬里層級

63,000,00,010,0002,0000,4467,1077,53.48,937,46.52,24.11,N

臺北市松山區莊敬里第1投開票所層級

63,000,00,010,0002,0001,1074,285,53.17,251,46.83,26.54,N