

画面設計図

ログイン画面

メールアドレス

パスワード(8文字以上・英数字を含む)



クリックすると入力したパスワードが表示される

ログイン

ログインできたらホーム画面に飛び、
できないときはメールアドレスかパスワードが間違っていると飛ばない

新規登録

新規登録画面に移動

パスワードを忘れた方はこちら

新規登録画面

ニックネーム:

メールアドレス:

パスワード(8文字以上・英数字を含む):

クリックするとパスワード
が表示される

パスワード再入力:

登録

[ログイン画面に戻る](#)

新規登録が完了したらログインし
ホーム画面へ。できない場合は、新
規登録画面のまま変わらない。

パスワードリセット画面

パスワードのリセット

下記にメールアドレスを入力して下さい。

パスワードのリセットに必要なメールをお送りいたします。

例: test@test.com

送信する

[ログイン画面に戻る](#)

メール送信完了画面

メールを送信しました。

[ログイン画面へ](#)

ログイン画面に移動



メールサンプル

From ショップリ

To ○○

件名:パスワードリセットのご連絡

このメールはパスワードリセットをリクエストされたお客様に自動送信されています。

以下のURLをクリックし、24時間以内にパスワード再設定手続きにお進みください。

<https://.....>

← クリックするとパスワード変更画面に移動

※このメールにお心当たりがないお客様はこのメールを破棄していただくよう、お願い致します。

パスワード変更完了画面

パスワード変更をしました。

[ログイン画面へ](#)

ログイン画面に移動




ホーム画面

← 買いに行きたい
お店が並んでいる

マイショッピングリスト

三



自分がよく利用するお店を
追加できる
クリックするとマイリスト画
面に移動

招待されているショッピングリスト



共有されたお店のみが出
てくる

マイショッピングリストを追加

→ プレースホルダーで入力
例を表示



← ここからお店を
追加できる
お店の追加は手入力

マイリスト画面

ハンバーガーリスト
共有・設定・ログアウトが
できる

スーパーのショッピングリスト

野菜/果物

削除

商品名1メモ保存

○にんじん 5 大きめ

○じゃがいも 1

○玉ねぎ 1

×

×

×

タップして買うものを手入力で追加できる

肉/魚類

削除

商品名1メモ保存

個数とメモを入力できる

調味料

削除

商品名1メモ保存

しょうゆ 1

×

×ボタンでアイテム削除できる

+カテゴリの追加

カテゴリリストを作成できる
カテゴリリスト選択画面に移動

リストは上下にスクロールでき、一つのカテゴリリストに最大 100個まで登録可能

買い物かごに入れたものは白丸をタップすると黒くなり、さらにグレーに色が変わるため、かごに入れたものとそうでないものが分かりやすく区別される

左右にスクロールでき、リストを増やすことができる

カテゴリリスト画面

+カテゴリを作成

← 必要なものがあれば自分でも増やせる

追加するカテゴリを選んでください

☒ 野菜/果物

☐ 肉・野菜

☐ 調味料

×

×

×

追加したいカテゴリはチェックマークを入れて追加するボタンを押すと追加できる
(複数選択可)
×ボタンで削除できる

ショッピングリストに追加する

[キャンセル](#)

↑
マイショッピングリスト画面に移動

カテゴリを作成

カテゴリ名：

例)野菜・果物など

追加

[キャンセル](#)

マイリスト画面(ハンバーガーリスト画面)

バツ印でハンバーガーリストを閉じる

ホーム

スーパーのリスト

野菜/果物

商品名

1

メモ

保存

○にんじん 5 大きめ
○じゃがいも 1
○玉ねぎ 1

肉/魚類

商品名

1

メモ

保存

調味料

商品名

1

メモ

保存

●しょうゆ 1

+新規

タップして各画面に移動

ログアウトしてログイン画面に移動

ホーム

共有リストの作成・管理


メールアドレス変更

パスワード変更

ログアウト

✕

共有リスト作成・管理画面



共有リストの設定

ドラッグストアのリストを共有します。

共有URL

共有をやめる

[共有設定に戻る](#)

URLをコピー

共有したい人にこのURLを教
えてアカウント登録してもらうこ
とで共有することができるよう
になる

メールアドレス変更画面

新しいメールアドレス:

mail@example.com

開いたときは現在のメールアドレスが表示されている

変更する

[ホームに戻る](#)

変更が完了したらマイリスト画面へ。
できない場合は、変更できなかったエラーを表示して登録変更画面のまま変わらない。

メールアドレスを変更しました

メールアドレスの変更が完了しました。

※次回のログインからは新しいメールアドレスでログインして下さい。

[ホームに戻る](#)

パスワード変更画面

現在のパスワード:

パスワード:

パスワード再入力:

クリックするとパスワード
ルールが表示される

パスワードを変更する

[ホームに戻る](#)

パスワードを変更しました。

新しいパスワードでログインできます。

[ホーム画面に戻る](#)