

Реорганизовать прием передачу + добавить осмотр

- 1) В меню выбираем пункт прием / передача

Две кнопки

- 1) Тягач
- 2) ППЦ

Внеплановый ремонт	4
Плановый ремонт	
Запрос на выходные	3
Прием / Передача	6
Пересменка	
Заметки	
Документы	
Журналы	
Графики ТО	
Загрузка данных	
Выйти	

Нажимаем на тягач, разворачивается табло с полями для выбора: авто из списка существующих

- 1) Выбираем авто, 2) выставаем дату, 3) выбираем водителя из списка, 4) вводим его номер телефона, 5) выбираем базу, 6) **выбираем колонного**. У сменщика аналогичные действия, выставаем дату, выбираем водителя из списка, указываем номер, выбираем базу из списка.

н 320 ук716rus
8088 AA
дд.мм.гггг
Ф.И.О. водителя
Телефон
База
Сменщик
дд.мм.гггг
ФИО Сменщика
Телефон
База
Подтверждаю

Если водитель приехал на осмотр аналогичное действия, в табло отсутствует сменщик, **осмотр** это отдельная кнопка вызова в меню, отдельная функция с аналогичным действием.

н 320 ук716rus
8088 AA
дд.мм.гггг
Ф.И.О. водителя
Телефон
База

При пересменке подтверждаем, начинаем осмотр, при осмотре, начинаем осмотр.

н 320 ук716rus

8088 АА

I

Водитель на осмотре?

☐ Да☐ Нет

Назад

Далее

3 жалобы

н 320 ук716rus

8088 АА

Жалобы от водителя

1) Поле для заполнения

2) Поле для заполнения

3) Поле для заполнения

4) Поле для заполнения

Назад

Далее

4 комплектность

н 320 ук716rus

8088 АА

Комплектность тягача

Масла на долив 5л

☐ Нет☐ Да

Запасные автолампы

Из списка удаляем телефон, выбор топливных карт меняем на поле для ввода цифрового значения

The screenshot shows a form with a light blue background. At the top, there is a grey bar with the text "Рабочий тел" (Working phone). Below it are two radio buttons: "Нет" (No) and "Да" (Yes). A large black 'X' is drawn over this section. Below the radio buttons is another grey bar with the text "Топл карты кол-во" (Fuel cards quantity). Underneath is a dropdown menu with a blue header and a white body. The dropdown is open, showing a list of items, all of which are "null". A mouse cursor is pointing at the dropdown arrow. At the bottom of the form, there are two more radio buttons: "Нет" (No) and "Да" (Yes).

Комплектность ППЦ убираем.

5 общее фото

The screenshot shows a form with a light blue background. It has several sections. The first section has a yellow bar with the text "н 320 ук716rus". The second section has a yellow bar with the text "8088 AA". A large black 'X' is drawn over these two sections. Below them is a blue bar with the text "Тягач" (Tractor). Underneath are five rows, each with a grey button labeled "Выбрать файлы" (Select files) and a white text field containing "Файл не выбран" (File not selected). Below these is a blue bar with the text "Дополнительные поля" (Additional fields). Underneath is a blue bar with the text "ППЦ" (PPC). Below this is a grey button labeled "Выбрать файлы" (Select files) and a white text field containing "Файл не выбран" (File not selected). Below this is a blue bar with the text "Дополнительные поля" (Additional fields). At the bottom are two blue buttons: "Назад" (Back) and "Далее" (Next).

6 осмотр повреждений

Осмотр повреждений

н 320 ук716rus

Осмотр повреждений

Тягач ▾

☐ 1. Трещина на лобовом стекле

☐ 2. Скол на лобовом стекле

☐ 3. Нет защитных сеток фар

Осмотр повреждений оставляем как есть, убираем ППЦ.

Добавляем поле для ввода текста с выбором и загрузкой фото.

☒ 30. Повреждена решетка капота

☐ 31. Потемнел отражатель правой фары

☐ 32. Потемнел отражатель левой фары

☐ 33. Потемнел отражатель правой ПТФ

☒ 34. Потемнел отражатель левой ПТФ

Тягач ▴

30. Повреждена решетка капота

Выбрать файлы

Файл не выбран

Загрузить

34. Потемнел отражатель левой ПТФ

Выбрать файлы

Файл не выбран

Загрузить

ППЦ ▾

Назад

Далее

7 авто шины | **обязательные поля для заполнения** : давление / остаток протектора (нет далее с пустыми)

н 320 ук716rus

~~8088 AA~~

Автошины тягач

Место установки	Марка	Давление	Остаток протектора
М (ПП)	С/Н	8,9	10
М (ПЛ)	С/Н	8,9	10
М (ЗПН)	С/Н	8,9	10
М (ЗПВ)	С/Н	8,9	10
М (ЗЛВ)	С/Н	8,9	10
М (ЗЛН)	С/Н	8,9	10

Запасное колесо

☐ Есть ☐ Нет

Примечание по шинам

Примечание по шинам

Автошины ППЦ

Место установки	Марка	Давление	Остаток протектора
М (ПП)	С/Н	8,9	10

8 утечка – оставляем всё кроме ППЦ, далее...

н 320 ук716rus

~~8088 AA~~

Утечка воздуха тягач

Место утечки

Комментарий

Доп. комментарии

~~Утечка воздуха ППЦ~~

~~Место утечки~~

9 светотехника тягача

Светотехника	
левая сторона	правая сторона
Основной свет: <input type="text" value="Исправно"/>	Основной свет: <input type="text" value="Исправно"/>
ПТФ: <input type="text"/>	ПТФ: <input type="text"/>
Задние фонари: <input type="text" value="Исправно"/>	Задние фонари: <input type="text" value="Исправно"/>

Выбор из списка: исправно, не исправно

10 неограниченного поле для ввода комментария

Комментарий:

1П КАМА 406962
1Л КАМА 406247
3П КАМА 210420
2Л КАМА 301910

11 завершить осмотр

н 320 ук716rus

~~8088 AA~~

Завершить осмотр?

☐ Да ☐ Нет

Назад

Далее

Если это осмотр, процесс завершается, данные передаем в 1С.

Если это пересменка, передать ТС, процесс завершается. (все поля недоступны для изменения уходят сменщику)

Пересменка = две кнопки тягач и ППЦ

Осмотр = две кнопки тягач и ППЦ



н 320 ук716rus

8088 AA

Передать ТС

Назад