

Документация к боту

Оглавление

Запустить бота	3
Поменять информацию	4
Смена внутренней информации	4
Способ 1	4
Способ 2	5
Смена внешней информации	6
Изменить администратора бота	7

Запустить бота

Прежде всего необходимо установить Python 3 последней версии (ВАЖНО при установке python в разделе Optional features поставить галочки на все пункты кроме `py launcher`).

Далее необходимо открыть `cmd` в папке с ботом и прописать команду *`pip install virtualenv`* + Enter, и после выполнения *`pip install aiogram`* + Enter.

Для запуска бота на своем компьютере необходимо перейти в папку с ботом, и открыть `cmd` в этой папке. В открывшемся окне прописать команду *`python main.py`* .

Ваш бот запущен, отключить его можно закрыв `cmd`.

Поменять информацию

Поменять можно два типа информации:

1. Информацию, которую бот присылает (фото и описания под фото, ссылка на сайт) (внутренняя)
2. Информацию, которая присутствует в боте изначально (приветственное слово, описание, имя бота, аватар) (внешняя)

Смена внутренней информации

Изменить внутреннюю информацию можно двумя способами (ВАЖНО: ссылка на сайт меняется в коде программы):

1. Поменять информацию в файлах, лежащих внутри папки с ботом
2. Администратор может поменять информацию через самого бота

Способ 1

Необходимо зайти в папку с ботом и:

Для файлов с расширением txt просто его открыть, удалить/изменить старую информацию и написать новую(ВАЖНО: расширение нового файла должно быть txt). Перезапускать бота не нужно.

Для фотографий необходимо удалить старую и добавить новую с таким же именем(ВАЖНО:

расширение новой фотографий должно быть jpg).
Перезапускать бота не нужно.

Способ 2

Администратор может отправить боту файл или фотографию с новыми данными и бот сам заменит их(ВАЖНО: имя файла/фотографии должно совпадать со старым именем а расширение должно быть txt/jpg) подробнее как это сделать можно узнать написав боту команды */help* или */replacement* .(все команды пишутся с “ / ” вначале).
Перезапускать бота не нужно.

Для изменения ссылки на сайт необходимо открыть в текстовом редакторе файл *kb.py* из папки с ботом. Далее найти строчку в которой написано 'Мой сайт', *url='http://astrologyzabanova.com'* и заменить url на новый. После этого необходимо перезапустить бота.

Смена внешней информации

Сменить внешнюю информацию может только владелец бота (НЕ администратор).

Для смены информации необходимо перейти в @BotFather (ВАЖНО: username не изменяется):

Для смены приветственного слова нужно:

1. Ввести команду */setdescription*
2. Выбрать нужного бота по юзернейму
3. Ввести новую информацию

Для смены информации справа:

1. Ввести команду */setabouttext*
2. Выбрать нужного бота по юзернейму
3. Ввести новую информацию

Для смены имени бота:

1. Ввести команду */setname*
2. Выбрать нужного бота по юзернейму
3. Ввести новую информацию

Для смены аватара бота:

1. Ввести команду */setuserpic*
2. Выбрать нужного бота по юзернейму
3. Ввести новую информацию

Изменить администратора бота

Для того, чтобы поменять администратора бота необходимо узнать id нового администратора. Сделать это можно запуская @userinfobot. В первой строке будет id пользователя.

Данный id необходимо скопировать и вставить на место “ MY_TOKEN = ‘в этом месте новый id’ ” в файл config.py в папке с ботом, открыв его в блокноте.