

Bot\_trade\_coin: Xét đủ điều kiện thì tự mua bán Coin

Cho cấu hình các điều kiện sau:

1. Cấu hình độ lệch giá trị của rsi lúc mở cửa và đóng của các khung time.
2. Cấu hình giá trị rsi lớn hơn hoặc nhỏ hơn một giá trị nào đó của các khung time
3. Cấu hình entry, sl và tp:
  - a. Entry: cách giá đóng nến bao nhiêu %
  - b. SL cách entry bao nhiêu %
  - c. TP cách entry bao nhiêu %
4. Cho phép cấu hình điều kiện về nến:
  - a. Xét điều kiện các con nến trước khi xảy ra các điều kiện ở mục 1,2,3,4:
    - i. Tăng để xác định xu hướng đã tăng:
      1. Cấu hình số lượng nến: nhập số lượng nến(muốn tính bao nhiêu con)
      2. Đã tăng ít nhất bao nhiêu % (lớn hơn bằng)
      3. Giá trị rsi mở cửa của con nến trước đó nhỏ hơn con nến đang xét
    - ii. Giảm để xác định xu hướng đã giảm:
      1. Cấu hình số lượng nến giảm: nhập số lượng nến(muốn tính bao nhiêu con)
      2. Đã giảm ít nhất bao nhiêu % (lớn hơn bằng)
      3. Giá trị rsi mở cửa của con nến trước đó lớn hơn con nến đang xét
  - b. Xét điều kiện của con nến khi xảy ra tín hiệu thỏa mãn cấu hình của rsi hay cci:
    - i. Nến có độ dài nhỏ hơn bao nhiêu %: khoảng cách từ điểm thấp nhất và cao nhất của nến.
    - ii. Thân nến nhỏ hơn bằng bao nhiêu: độ dài của giá mở cửa và giá đóng cửa
    - iii. Đỏ hoặc xanh hay cả xanh và đỏ đều được
5. Đặt lệnh: Dựa vào các yếu tố ở 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Nếu
  - a. Xu hướng tăng (được xác định ở 6.a.i): Short
    - i. Mở một lệnh **Short** với:
      1. Entry lấy từ cấu hình
      2. SL lấy từ cấu hình
      3. TP lấy từ cấu hình
    - ii. Kể từ khi mở lệnh nếu hết một con nến mà không khớp entry thì cancel lệnh.
  - b. Xu hướng giảm (được xác định ở mục 6.a.ii): Long
    - i. Mở một lệnh **Long** với:
      1. Entry lấy từ cấu hình
      2. SL lấy từ cấu hình
      3. TP lấy từ cấu hình
    - ii. Kể từ khi mở lệnh nếu hết một con nến mà không khớp entry thì cancel lệnh.
6. Có tiền sẵn lại tiếp tục vào lệnh: sau khi: Bị sl, đạt tp hay hủy lệnh.