

## Filtrování

## Vyhledávání v kategorii



## Cena



Od


Do


Ok


- ☐ Méně než 15 000 Kč (920)
- ☐ 15 000 – 20 000 Kč (807)
- ☐ 20 000 – 27 000 Kč (801)
- ☐ 27 000 – 40 000 Kč (778)
- ☐ 40 000 Kč a více (746)


## Notebooky (4 052 produktů)


Notebook je dnes významným pomocníkem při práci i studiu a v době volna je herní notebook skvělým prostředkem pro odreagování. Není ale notebook jako notebook, ...  
[Zobrazit více](#)


 Jak vybrat notebook? >


 Herní (584) >


 Ultrabooky (334) >


 Dotykové (514) >


 Netbooky (20) >


 Konvertibilní (275) >

 Monitory (2 847) >

 Myši (3 101) >

 Klávesnice (1 892) >

 Dokovací stanice (159) >

 Poradna >

Seřadit: **Nejoblíbenější** [Nejlevnější](#) [Nejvíce recenzí](#) [Nejdražší](#)

| Typ třídy ekvivalence   | Co znamená pro aplikaci  | Příklad: políčko pro číslo účtu   |
|---|--|---|
| <b>Nevalidní třída ekvivalence z technického pohledu (Hardware)</b> | <p>1) Kontrola na duplicit výběru</p> <p>-----</p> <p>2) Kontrola na rozevírací seznam měst</p>  | <p>1) Nemůžeme vybrat více typů notebooků najednou, můžeme vybrat pouze jeden typ. Také nemůžeme současně otevřít sekce "Poradna" a "Jak vybrat notebook?", můžeme vybrat pouze jednu z nich.</p> <p>-----</p> <p>2) Nemůžeme vybrat notebooky nebo příslušenství, které nejsou na seznamu.</p>   |
| <b>Nevalidní třída ekvivalence z business pohledu</b>               | <p>1) Kontrola platnosti výběru typu notebooku, který si uživatel vybral.</p> <p>-----</p> <p>2) Po kliknutí na konkrétní typ notebooku by se měly zobrazit přesně ty typy notebooků, které uživatel vybral.</p> | <p>1) Herní notebooky, ultrabooky, netbooky - různé typy notebooků podle jejich konfigurace</p> <p>-----</p> <p>2) Pokud uživatel vybere typ <b>Ultrabook</b>, měl by se zobrazit tento seznam notebooků, pokud vybere <b>Herní</b>, měl by se zobrazit seznam notebooků zaměřených na počítačové hry. Pokud uživatel vybere sekci <b>myši</b>, měla by se zobrazit sekce myši.</p> <p>To znamená, že se nemůže stát, aby uživatel při kliknutí na Ultrabooky viděl herní notebooky nebo při kliknutí na sekci "myši" viděl klávesnice.</p> |
| <b>Validní třída ekvivalence</b>                                    | <p>1) Výběr typu zařízení</p> <p>-----</p> <p>2) Výběr typu notebooku</p>  | <p>1) Můžeme si vybrat typ notebooku: Ultrabook, Herní notebook, Netbook, stejně jako typ příslušenství: myš, klávesnice, monitory atd.</p> <p>-----</p> <p>2) Při výběru <b>ultrabooku</b> a <b>herního notebooku</b>, uvidíme zcela odlišné modely a funkce.</p>  |