

ID	Título / nombre	Descripción	Precondición	# Paso	Acción	Resultado esperado	Estado de ejecución	Ejecutado por:
SZH16	Ver bloque de Detalle	La página debe mostrar la imagen del vino a la izquierda y los detalles a la derecha. Una flecha para volver atrás estará alineada a la derecha, en la parte inferior. El título general incluirá la primera palabra del nombre del vino.	Haber elegido un vino para ver el detalle	1	Ir a la url:	El header debe ser visible y fijo en la parte superior de todas las página		
				2	Navegar a la página que muestra la información detallada del vino.			
				3	Confirmar que el título general de la página contiene la primera palabra del nombre del vino elegido.			
				4	Verificar que la imagen del vino se muestra en la sección izquierda de la tarjeta.			
				5	Asegurarse de que la flecha para volver atrás está alineada a la derecha en la parte inferior de la tarjeta.			
				6	Hacer clic en la flecha de retroceso y verificar que la acción lleve al usuario a la página anterior correctamente.			
SZH17-1	Registrar producto Correcto	La página "Agregar producto" debe tener campos para ingresar información sobre el producto y despleables para tipo de vino, bodega y variedad de uva. Permite guardar el producto con un botón de retroceso en la esquina superior derecha y muestra mensajes de éxito o error según corresponda. Todos los campos son obligatorios y tienen validaciones básicas.	Ninguna	1	Ir a la url:	Que se pueda agregar un nuevo producto siguiendo el procedimiento correcto		
				2	Navegar a la página "Agregar producto".			
				3	Confirmar la presencia de los requisitos correspondientes (ver H17)			
				4	Verificar que los campos de Tipo de vino, Bodega y Variedad de uva son despleables con opciones disponibles.			
				5	Ingresar todos los datos correctamente y guardar el producto.			
				6	Verificar que el producto es agregado a la base de datos y se muestra un mensaje de éxito.			
SZH17-2	Registrar producto incorrecto	La página "Agregar producto" debe tener campos para ingresar información sobre el producto y despleables para tipo de vino, bodega y variedad de uva. Permite guardar el producto con un botón de retroceso en la esquina superior derecha y muestra mensajes de éxito o error según corresponda. Todos los campos son obligatorios y tienen validaciones básicas.	Ninguna	1	Ir a la url:	Debería no poderse cargar productos nuevos con campos vacíos o información errada		
				2	Navegar a la página "Agregar producto".			
				3	Intentar guardar el producto con uno o varios campos vacíos y verificar que se muestran mensajes de error apropiados.			
				4	Intentar ingresar valores incorrectos en los campos y verificar que se muestran mensajes de error apropiados.			
				5	Intentar agregar un producto que ya existe.			
				6	Verificar que se muestra un mensaje de error indicando que el producto ya existe.			
SZH18	Desplegable de productos por categoría	La página debe mostrar un desplegable en la sección "productos" del navbar, donde el cliente pueda seleccionar categorías como tintos, blancos, rosados y espumosos. Al hacer clic en una categoría, el usuario será dirigido a otra vista donde podrá ver todos los productos clasificados según la categoría seleccionada.	Existen productos clasificados por categorías	1	Ir a la url:	Al seleccionar una categoría desde el desplegable de "productos" en el navbar, el usuario sea dirigido a una vista que muestre solo los productos de esa categoría, asegurando que esta funcionalidad sea consistente y precisa para todas las categorías disponibles.		
				2	Localizar y hacer clic en la sección "productos" del navbar en la página principal.			
				3	Verificar que al hacer clic en "productos", se despliega un menú que muestra las categorías disponibles: tintos, blancos, rosados y espumosos.			
				4	Elegir una categoría del menú desplegable, por ejemplo, "tintos".			
				5	Confirmar que al seleccionar una categoría, el usuario es redirigido automáticamente a una nueva vista donde se muestran todos los productos clasificados como "tintos".			
				6	Repetir los pasos para verificar la funcionalidad con otras categorías disponibles: blancos, rosados, espumosos.			
SZH19	Lista de productos según categoría seleccionada	La página debe mostrar un desplegable en la sección "productos" del navbar, donde el cliente pueda seleccionar categorías como tintos, blancos, rosados y espumosos. Al hacer clic en una categoría, el usuario será dirigido a otra vista donde podrá ver todos los productos clasificados según la categoría seleccionada.	Existen productos clasificados por categorías	1	Ir a la url:	La vista de productos debe mostrar un título de categoría, 8 productos por página con paginación si es necesario, y un botón de retroceso para volver al inicio. Estos elementos deben funcionar correctamente para una navegación eficiente.		
				2	Verificar que hay una opción llamada "Productos" en la barra de navegación.			
				3	Confirmar que en la página de productos se muestra un título que indica la categoría de los vinos que se están visualizando.			
				4	Verificar que se muestran un máximo de 8 productos en la página actual, todos pertenecientes a la categoría indicada en el título.			
				5	Si hay más de 8 productos en total, se muestra un sistema de paginación que permite navegar entre las diferentes páginas de productos.			
				6	El botón de retroceso permite al usuario volver al inicio desde cualquier punto de la página de productos.			
SZH20	Vista de productos	Al seleccionar "mostrar más" desde la página principal, se accederá a una vista de productos sin clasificar, paginados y con un título identificativo. En la pantalla de escritorio se mostrarán 8 productos, distribuidos en 4 por fila, con paginación para navegar y un botón de retroceso disponible.	Ninguna	1	Ir a la url:	Al seleccionar "mostrar más" desde la página principal, se espera que el usuario acceda a una vista de productos sin clasificar y paginados, con un título identificativo. En una pantalla de escritorio se mostrarán 8 productos distribuidos en 4 por fila, con paginación para navegar y un botón de retroceso disponible.		
				2	Verificar que hay una opción llamada "Productos" en la barra de navegación y clickear sobre ella.			
				3	Localizar y hacer clic en el enlace o botón "mostrar más" desde la página principal.			
				4	En una pantalla de escritorio, asegurarse de que se muestran 8 productos en total, distribuidos en 4 por fila.			
				5	Verificar que se proporciona un sistema de paginación para navegar entre los productos.			
				6	Comprobar que existe un botón de retroceso disponible para regresar a la página principal desde cualquier punto de la vista de productos.			
SZH21	Identificar usuario	Se permite el acceso con correo y contraseña registrados, mostrando un mensaje de error si es necesario. Después de iniciar sesión, se accede a "mi perfil" y funciones disponibles. Se muestra un avatar con las iniciales del usuario y un formulario de inicio de sesión con campos de correo y contraseña, validaciones básicas y opción de ocultar/mostrar contraseña.	tener usuario registrado	1	Ir a la url:	el usuario pueda iniciar sesión con su correo y contraseña registrados y acceder a "mi perfil" o una página de inicio correspondiente. Se mostrarán las funcionalidades disponibles y un avatar con las iniciales del usuario en el navbar, junto con un título confirmando la visualización del formulario de inicio de sesión.		
				2	Navegar a la página de inicio de sesión.			
				3	Ingresar el correo electrónico registrado y la contraseña en el campo correspondiente.			
				4	Hacer clic en el botón de inicio de sesión.			
				5	Confirmar que se muestran las funcionalidades disponibles para el usuario logueado, como la opción de editar información personal.			
				6	Confirmar que se muestra un avatar con las iniciales del usuario en el navbar.			
SZH22-1	Desplegable avatar - logeado	Para el usuario logueado, al hacer clic en el avatar con sus iniciales, se desplegarán las opciones que incluyen "mi perfil" para acceder a la vista respectiva, "mis productos" si es administrador, "mis compras" si es cliente, y "cerrar sesión".	tener usuario registrado	1	Ir a la url:	usuario logueado pueda ver las opciones al hacer clic en el avatar con sus iniciales. Se confirma que al hacer clic en el avatar, se despliegan las opciones del desplegable, incluyendo "mi perfil", "mis productos" si es administrador, "mis compras" si es cliente, y "cerrar sesión". Se verifica que al seleccionar cada opción, el usuario sea redirigido correctamente.		
				2	Hacer clic en el avatar con las iniciales en la interfaz del usuario logueado.			
				3	Confirmar que se despliegan las opciones del desplegable.			
				4	Verificar que las opciones incluyen "mi perfil", "mis productos" si es administrador, "mis compras" si es cliente, y "cerrar sesión".			
				5	Hacer clic en las opciones y verificar que se dirige a las páginas correspondientes.			
				6	Hacer clic en "cerrar sesión" y verificar que se cierra la sesión y se redirige a la página de inicio.			
SZH22-2	Desplegable avatar - no logeado	Para el usuario no logueado, al hacer clic en el avatar, se mostrarán las opciones del desplegable, incluyendo "crear cuenta" para dirigirse a la vista correspondiente, y "ingresar" para acceder a la vista de inicio de sesión.	Ninguna	1	Ir a la url:	un usuario no logueado pueda ver las opciones al hacer clic en el avatar. Se confirma que al hacer clic en el avatar, se despliegan las opciones del desplegable, incluyendo "crear cuenta" y "ingresar". Se verifica que al seleccionar cada opción, el usuario sea redirigido correctamente.		
				2	Hacer clic en el avatar en la interfaz del usuario no logueado en el navbar.			
				3	Confirmar que se despliegan las opciones del desplegable.			
				4	Verificar que las opciones incluyen "crear cuenta" y "ingresar".			
				5	Hacer clic en "crear cuenta" y verificar que se dirige a la vista de registro de cuenta.			
				6	Hacer clic en "ingresar" y verificar que se dirige a la vista de inicio de sesión.			
SZH23	Vista "mi perfil"	Se permite a los usuarios ver y modificar su información personal, y acceder a otras secciones. Pueden editar cada campo a través de un botón, y una vez guardados los cambios, la vista se actualiza. Además, hay botones para "mis productos" (para administradores) y "mis compras" (sin función actual para clientes).	tener usuario registrado	1	Ir a la url:	los usuarios puedan editar su información personal y que los cambios se guarden correctamente. Los botones para acceder a otras secciones deben funcionar según el rol del usuario. Al hacer clic en "mis productos", los administradores deben ser redirigidos correctamente. En cuanto a "mis compras", no se espera ninguna acción para los clientes actualmente.		
				2	Navegar a la sección de información personal del usuario.			
				3	Verificar que cada campo de información personal sea editable			
				4	Hacer clic en el botón de edición de cada campo y confirmar que se abre un formulario con los datos anteriores para su modificación.			
				5	Realizar cambios en al menos un campo y guardarlos.			
				6	Verificar que la vista se actualice con los nuevos datos guardados.			