

3-3 商品多选功能

```
//点击选择框
for(var i=0,len=checkInputs.length;i<len;i++){//选择框选中事件
    checkInputs[i].onclick=function(){
        if(this.className==='check-all check'){//全选框
            for(var j=0;j<checkInputs.length;j++){
                checkInputs[j].checked=this.checked;//所有单行框选中状态与全选框一致
            }
        }
        if(this.checked===false){//只要有一个未勾选，则取消全选框的选中状态
            for(var k=0;k<checkAllInputs.length;k++){
                checkAllInputs[k].checked=false;
            }
        }
        getTotal();//更新总数和总价格
    }
}
```

<input checked="" type="checkbox"/> 全选	商品	单位	数量	小计	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	 Casio/卡西欧 EX-TR350	5999.00	<input type="text" value="1"/> +	5999.00	删除
<input checked="" type="checkbox"/>	 Canon/佳能 PowerShot SX50 HS	3888.50	<input type="text" value="1"/> +	3888.50	删除
<input checked="" type="checkbox"/>	 Sony/索尼 DSC-WX300	1428.50	<input type="text" value="1"/> +	1428.50	删除
<input checked="" type="checkbox"/>	 Fujifilm/富士 instax mini 25	640.60	<input type="text" value="1"/> +	640.60	删除
<input checked="" type="checkbox"/> 全选 删除 已选商品4件 合计: ¥11956.60					结算

图 商品全选功能

<input type="checkbox"/> 全选	商品	单位	数量	小计	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	 Casio/卡西欧 EX-TR350	5999.00	<input type="text" value="1"/> +	5999.00	删除
<input checked="" type="checkbox"/>	 Canon/佳能 PowerShot SX50 HS	3888.50	<input type="text" value="1"/> +	3888.50	删除
<input type="checkbox"/>	 Sony/索尼 DSC-WX300	1428.50	<input type="text" value="1"/> +	1428.50	删除
<input type="checkbox"/>	 Fujifilm/富士 instax mini 25	640.60	<input type="text" value="1"/> +	640.60	删除
<input type="checkbox"/> 全选 删除 已选商品2件 ^ 合计:¥9887.50					结算

图 有未勾选则全选取消