


U 盘安装 Windows 7 系统教程

管家团队[软件安装管家](#)6月21日



Win 7 下载 [名称]: Windows7

[大小]: 3.3G

[语言]: 简体中文

[安装环境]: PE 系统

[Windows 7/64 位下载链接]:

pan.baidu.com/s/1ENnsTnU7uwmqjTg78kDvXg

[提取码]: **fj4p**

[Windows 7/32 位下载链接]:

pan.baidu.com/s/1Qj_-npIFUJBB-2Den1dBpw

[提取码]: **3pp2**

安装中有问题请咨询管家 **QQ: 800853898**

温馨提示 1、此系统为官网**原版系统**（四合一）即包含家庭普通版、家庭高级版、专业版和旗舰版。

2、安装系统仅 C 盘（包含了电脑桌面）数据会全部清空，安装系统前请自行备份。

安装步骤 1.打开下载的文件夹，复制以下内容到制作好的“PE 系统”U 盘里。



2.设置电脑从 U 盘启动（常见的方法有两种）：第一种：开机画面出现立刻按“快捷键”然后选择 U 盘启动（以下表格可供参考，适用绝大部分机型）。

组装机主板		品牌笔记本		品牌台式机	
主板品牌	启动按键	笔记本品牌	启动按键	台式机品牌	启动按键
华硕	F8	联想	F12	联想	F12
技嘉	F12	宏基	F12	惠普	F12
微星	F11	华硕	ESC	宏基	F12
映泰	F9	惠普	F9	戴尔	ESC
梅捷	ESC或F12	联想Thinkpad	F12	神舟	F12
七彩虹	ESC或F11	戴尔	F12	华硕	F8
华擎	F11	神舟	F12	方正	F12
斯巴达克	ESC	东芝	F12	清华同方	F12
昂达	F11	三星	F12	海尔	F12
双敏	ESC	IBM	F12	明基	F8
翔升	F10	富士通	F12		
精英	ESC或F11	海尔	F12		
冠盟	F11或F12	方正	F12		
富士康	ESC或F12	清华同方	F12		
顶星	F11或F12	微星	F11		
铭瑄	ESC	明基	F9		
盈通	F8	技嘉	F12		
捷波	ESC	Gateway	F12		
Intel	F12	eMachines	F12		

第二种：进入电脑 Bios 设置 U 盘为第一启动项（第一种方法使用快捷键启动无法选择 U


盘时用此方法设置)。由于不同电脑进入 Bios 设置 U 盘启动各有差异, 以下仅供参考
(建议用户根据自己的电脑品牌自行搜索设置方法)。开机出现 Press " F2" to enter
SETUP 时, 按 F2 键(具体以自己的电脑开机显示为准)。按键盘上的方向键切换到
"BOOT" 项, 点击 "Hard Disk Drives", 将 "1ST BOOT" 修改为 "USB HDD" 按
F10 保存更改, 重启时就会自动载入 U 盘。



3.重启电脑, 在开机画面出来的时候按“快捷键”选择 U 盘启动(以组装台式机微星主板为例, 开机按 F11)。

三星	F12
IBM	F12
富士通	F12
海尔	F12
方正	F12
清华同方	F12
微星	F11
明基	F9
技嘉	F12
Gateway	F12

4.在键盘上按上下方向键"↑↓"选择到 U 盘启动（选项有显示 USB 或你 U 盘品牌英文名称），我这里选择"UEFI: Teclast CoolFlash USB3.0"，按 "Enter" 键后电脑进入 PE。




5.进入 PE 系统后，格式化系统盘。

1) 点击桌面【此电脑】。




2) 鼠标右击【C】盘，选择【格式化 (A).....】。



3) 点击【开始】。



4) 点击【确定】。



5) 格式化完成, 点击【确定】。



6. 双击打开桌面的【Windows 安装器】。




【选择包含 Windows 安装文件夹】。

1) 点击【选择】。




2) 打开 U 盘所在位

置，选择【win7_64.iso】系统映像，点击【打开】。




8.【选择引导驱动器】。


1) 若图中绿灯处显示为“MBR”：点击【选择】，选择【C】盘，再点击【选择文件夹】。




2) 若图中绿灯处显示为“GPT”：点击【选择】，选择“一个 300MB 左右的盘，一般情况下为最后一个盘”，我这里为【Z】盘，点击【选择文件夹】。



3) 当图中的三个灯不出现红灯（绿灯和黄灯均为正常）说明驱动器磁盘选择正确；若亮红灯说明选择引导驱动器磁盘选择错误。请重新选择引导驱动器磁盘，直到选择磁盘后不出现红灯。



9.【安装磁盘的位置】选择【C】盘，点击【选择】，选择【C】盘，再点击【选择文件夹】。




10.选择自己所需要安装的版本（我这里选择 Windows7 旗舰版），点击【开始安装】。



附：Windows7 各版本介绍，供你参考。

Windows® 7 旗舰版	<p>具有全部Windows功能，包括商业功能。</p> <p>Windows 7 旗舰版具有与企业版相同的功能，只是授权模式不同。用户可以通过购买OEM计算机获得预装的旗舰版或者作为零售升级单独购买。</p> <p>同时提供32位和64位版本。</p>
Windows® 7 专业版	<p>能满足中小型企业的需求，以及拥有多PC、多服务器，具备网络、备份及安全性需求的用户。</p> <p>此版本通过OEM、零售和批量授权协议三种方式提供。</p> <p>同时提供32位和64位版本。</p>
Windows® 7 家庭高级版	<p>标准消费者产品，能为最新硬件设备提供完备功能，为用户提供轻松连接的各种方式。家庭高级版的重要特点是支持高级动画效果，支持触摸屏，提供媒体中心和其他众多功能。</p> <p>此版本通过OEM和零售两种渠道提供。</p> <p>同时提供32位和64位版本。</p>
Windows® 7 家庭普通版	<p>Windows 7的简单版本。仅提供基础的Windows界面和功能，能满足访问互联网的需求，以较基础的性能效率运行应用程序。</p> <p>此版本通过OEM和仅限新兴市场零售两种方式提供。</p> <p>同时提供32位和64位版本。</p>

11.点击【确定】。



12.正在应用 Windows 映像文件(大约需要 5 分钟)。



13.提示“已完成”，此时拔掉U盘，点击【重启】。



若点击“重启”后电脑未能重新启动，点击左下角图标，点击【重启】即可。



14.系统正在安装，期间电脑会重启数次。



15. 点击“下一步”。



16. 设置电脑用户名，点击“下一步”。



17.设置密码（电脑开机时需要此密码），直接点击“下一步”可设置开机无需密码。



18.点击“跳过”。



19.勾选“我接受许可条款”，点击“下一步”。



20.点击“以后询问我”。




21.点击“下一步”。



22.系统启动中。



23.安装完成，如下图所示。



24.安装网卡驱动。

1) 打开 U 盘所在路径，鼠标右击“驱动”，选择“以管理员身份运行”。



2) 点击“立即检查”。




3) 分别点击“立即安装”（左边是无线网卡驱动，右边是有线网卡驱动），安装完成即可联网。




25.安装解压软件（解压软件在下载的文件夹里有附带，你也可以根据自己的使用习惯自行下载安装）

1) 双击路径在 U 盘里的“解压软件”。




2) 若你安装的是 64 位操作系统，右击“winrar-x64” 打开运行；若你安装的是 32 位操作系统，右击“winrar-x32” 打开运行，具体安装方法如下所示。




26.激活系统。

方法一：


1) 打开 U 盘所在位置，鼠标右击【win7 激活工具】压缩包，选择【解压到 win7 激活工具】。




2) 打开解压后的文件夹，鼠标右击【License1】，选择【以管理员身份运行】。



3) 点击【APPLY】。




4) 点击【是】，电脑自动重启。若重启后激活失败，尝试方法二。



方法二：


1) 鼠标右击【License2】，选择【以管理员身份运行】。



2) 点击【一键激活 Windows 和 Office】。




3) 点击【确定】，重启电脑即可。



27.我们来验证一下系统是否激活成功。

1) 在桌面空白处鼠标右击选择“个性化”，点击“更改桌面图标”，勾选“计算机”点击“确定”。



2) 在这桌面鼠标右击“计算机”，点击“属性”。



27.激活成功，如下图所示。

