



Ejecuta el comando para activar el entorno virtual: `env/Scripts/activate`



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\bagui\OneDrive\Escritorio\Curso inovaccion>env\Scripts\activate
(env) C:\Users\bagui\OneDrive\Escritorio\Curso inovaccion>
```

Ejecuta el comando `pip freeze` para ver las bibliotecas instaladas en tu entorno:




```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\bagui\OneDrive\Escritorio\Curso inovaccion>env\Scripts\activate
(env) C:\Users\bagui\OneDrive\Escritorio\Curso inovaccion>pip freeze
asttokens==2.0.5
backcall==0.2.0
black==22.1.0
click==8.0.3
colorama==0.4.4
debugpy==1.5.1
decorator==5.1.1
entrypoints==0.4
executing==0.8.2
ipykernel==6.9.0
ipython==8.0.1
jedi==0.18.1
jupyter-client==7.1.2
jupyter-core==4.9.1
matplotlib-inline==0.1.3
mypy-extensions==0.4.3
nest-asyncio==1.5.4
parso==0.8.3
pathspec==0.9.0
pickleshare==0.7.5
platformdirs==2.5.0
prompt-toolkit==3.0.28
pure-eval==0.2.2
Pygments==2.11.2
python-dateutil==2.8.2
pywin32==303
pyzmq==22.3.0
six==1.16.0
stack-data==0.1.4
tomli==2.0.1
tornado==6.1
traitlets==5.1.1
wcwidth==0.2.5
```

Desactivar un entorno virtual

Hasta ahora, has creado un entorno virtual y le has agregado un paquete. Sin embargo, es posible que estés trabajando en varios proyectos de Python y necesites cambiar entre ellos. Para hacer eso, debes salir (desactivar) tu entorno virtual.

Ejecuta el comando deactivate:



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
(env) C:\Users\bagui\OneDrive\Escritorio\Curso inovaccion>deactivate
C:\Users\bagui\OneDrive\Escritorio\Curso inovaccion>
```