

# Permisos

Última actualización  
21/03/16 19:25

viernes, 20 de marzo de 2015 13:46

## Roles disponibles en el sistema

Sistema de Piezas	Sistema de Calidad	Generales
VENTAS	VENTAS	ADMIN
PLANEACION	PLANEACION	
PRODUCCION	LOGISTICA	
CALIDAD	RH	
ADMIN_PLANEACION	CALIDAD	
	ADMIN_CALIDAD	
	DIRECCION	
	REPRESENTANTE_DIRECCION	



Nota: Esta clasificación no está necesariamente ligada a los permisos descritos abajo.

## Permisos misceláneos

	Ver	Modificar
Encabezado de calidad (Políticas de calidad)	TODOS	ROLE_ADMIN_CALIDAD
Organigrama	TODOS	ROLE_ADMIN_CALIDAD
Mapeo de procesos	TODOS	ROLE_ADMIN_CALIDAD
Auditoría interna	TODOS	ROLE_ADMIN_CALIDAD

## Permisos de productos (módulo de piezas)

	Ver	Agregar / Editar	Eliminar
--	-----	------------------	----------

Todos los roles	Sí	-	-
Planeación	Sí	Sí	-
Admin Planeación	Sí	-	Sí

## Permisos de módulo de calidad

	Ver	Editar	Descargar	Ocultar	Eliminar
Ventas	Todo	Sólo sus docs.	Sólo sus docs.	-	-
Planeación	Todo	Sólo sus docs.	Sólo sus docs.	-	-
Logística	Todo	Sólo sus docs.	Sólo sus docs.	-	-
RH	Todo	Sólo sus docs.	Sólo sus docs.	-	-
Calidad	Todo	Sólo sus docs.	Sólo sus docs.	-	-
Dirección	Todo	Sólo sus docs.	Sólo sus docs.	-	-
Representante dirección	Todo	Sólo sus docs.	Sólo sus docs.	-	-
Admin Calidad	-	-	-	Todo	Todo

Notas: Eliminar sólo está disponible cuando un documento no ha sido aprobado, posteriormente sólo se podrá ocultar por temas de seguridad y trazabilidad.

## Permisos de archivos Tamto

### Piezas de cliente

Rol	P.C. Dibujo	P.C. Dibujo PDF	P.C. Item	P.C. Programa
Ventas	V	V, D	V, D	-
Planeación	E, V, D, CC	V, D, CC	E, V, D, CC	E, V, D, CC
Producción	V, D	V, D	V, D	E, V, D
Control	V	V	V	V

Calidad	V	V	V	-
Administración	-	-	-	-

### Piezas de línea

Rol	P.L. Dibujo	P.L. Dibujo PDF	P.L. Item	P.L. Programa
Ventas	V	V, D	V, D	-
Planeación	E, V, D, CC	E, V, D, CC	E, V, D, CC	E, V, D, CC
Producción	V, D	V, D	V, D	E, V, D
Calidad	V	V	V	-
Administración	-	-	-	-

### Piezas especiales

Rol	P.E. Dibujo	P.E. Dibujo PDF	P.E. Item	P.E. Programa
Ventas	V	V, D	V, D	-
Planeación	E, V, D, CC	E, V, D, CC	E, V, D, CC	E, V, D, CC
Producción	V, D	V, D	V, D	E, V, D
Calidad	V	V	V	-
Administración	-	-	-	-

E = Editar, V = Ver, D = Descargar, CC = Cambiar categoría

\*Editar implica: Cargar (UPLOAD), modificar(EDITAR) y eliminar.

\*\*Las categorías de archivos son: Especificaciones, P&P, Programas, Calidad y "sin categoría"

### Permisos de piezas Tamto

- Se asigna un departamento a la piezas (ventas, planeación o producción) de acuerdo al rol del autor.
- Si el autor tiene más de un rol, se tomará el primero en este orden:
  - Ventas
  - Producción
  - Planeación
- Un usuario con más de un rol (ventas, planeación y/o producción) podrá editar piezas de cualquiera de los roles que posea.
- La pantalla de carga masiva equivale a "Altas/Modificaciones" y sigue los mismos

- La pantalla de carga masiva equivale a "Altas/Modificaciones" y sigue los mismos permisos.

Rol	Ver catálogo	Ver detalles	Altas / Modificaciones	Modificar specs	Bajas
Ventas	Sí	Sí	No	No	No
Planeación	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Producción	Sí	Sí	No	No	No
Administración	Sí	Sí	No	No	Sí
Calidad	Sí	Sí	No	No	No
RH, Logística, Admin de calidad, Representante de dirección, Dirección	Sí	No	No	No	No

Specs = Especificaciones (Acabado, material, cantidad y unidad)

## Notas

- Los roles son acumulables y optimistas, un usuario puede tener cero, uno o más roles. Al determinar un permiso tomará el rol con mayor acceso, por ejemplo, si tiene los roles ROLE\_ADMIN y ROLE\_PRODUCION permitirá ver dibujos editables de piezas de clientes, aun cuando el ROLE\_ADMIN no tiene dicho privilegio.
- Nomenclatura
  - E = Editar (Altas y modificaciones)
  - V = Ver (Ver y descargar)
- Los campos en **amarillo** son cambios recientes a los permisos.