

**Чек-лист функциональности мобильного приложения Яндекс.Самокат (кроме лендинга и экрана «Статус заказа»)**

№	Описание проверки	Статус Chrome 101.0.4951.64 (1920x1080)	Статус Яндекс Браузер 22.1.0.2588 (1280x720)	ID Баг-репорта
<b>Шапка страницы</b>				
1	При нажатии на кнопку "Статус заказа" в шапке появляется поле для ввода с плейсхолдером серого цвета "Номер заказа"			
2	При вводе в поле "Номер заказа" существующего номера отрывается страница "Статус заказа"			
3	При вводе в поле "Номер заказа" не существующего номера отрывается страница с ошибкой "Такого заказа нет. Точно верный"			
4	В левом верхнем углу страницы логотип "Яндекс Самокат" черным цветом			
5	В левом верхнем углу страницы надпись надпись "Учебный тренажер" серым цветом			
6	При клике на надпись логотипа Яндекс открывается главная страница Яндекса			
7	При клике на надпись логотипа Самокат происходит перемещение на лендинг сервиса Самокат			
8	В правом верхнем углу кнопка черного цвета с надписью "Заказать" белым шрифтом			
9	При наведении курсора на кнопку "Заказать" кнопка подсвечивается белым полупрозрачным цветом, курсор принимает вид перчатки			
10	В правом верхнем углу надпись "Статус заказа" черным шрифтом на белом фоне без рамки			
11	При наведении курсора на надпись "Статус заказа" курсор принимает вид перчатки			
<b>Экран "Сделать заказ", блок "Для кого самокат"</b>				
12	При клике на кнопку "Заказать" открывается страница оформления заказа			
13	Под шапкой страницы чуть левее центра надпись "Для кого самокат" черным жирным шрифтом			
14	Под надписью "Для кого самокат" по центру страницы поле для ввода с рамкой серого цвета и скругленными углами с плейсхолдером серого цвета "** Имя"			
15	При некорректном вводе в поле "Имя" рамка подсвечивается красным, текст ошибки «Введите корректное имя»			
16	По клику в поле "Имя", рамка поля подсвечивается синим			
17	При корректном вводе рамка поля "Имя" становится черного цвета			
18	При удалении записи имени из поля "Имя" плейсхолдер снова виден, рамка возвращается в стартовое состояние			
19	Под полем "Имя" по центру страницы поле для ввода с рамкой серого цвета и скругленными углами с плейсхолдером серого цвета "** Фамилия"			
20	При некорректном вводе в поле "Фамилия" рамка подсвечивается красным, текст ошибки «Введите корректную фамилию»			
21	По клику в поле "Фамилия", рамка поля подсвечивается синим			
22	При корректном вводе рамка поля "Фамилия" становится черного цвета			
23	При удалении записи из поля "Фамилия" плейсхолдер снова виден, рамка возвращается в стартовое состояние			
24	Под полем "Фамилия" по центру страницы поле для ввода с рамкой серого цвета и скругленными углами с плейсхолдером серого цвета "** Адрес: куда привезти самокат"			
25	При некорректном вводе в поле "Адрес" рамка подсвечивается красным, появляется текст ошибки «Введите корректный адрес»			
26	По клику в поле "Адрес" рамка поля подсвечивается синим			
27	При корректном вводе рамка поля "Адрес" становится черного цвета			
28	При удалении записи в поле "Адрес" поле возвращается в стартовое состояние			
29	Под полем "Адрес" по центру страницы поле для ввода с рамкой серого цвета и скругленными углами с плейсхолдером серого цвета "** Станция метро"			

**Чек-лист функциональности мобильного приложения Яндекс.Самокат (кроме лендинга и экрана «Статус заказа»)**

№	Описание проверки	Статус Chrome 101.0.4951.64 (1920x1080)	Статус Яндекс Браузер 22.1.0.2588 (1280x720)	ID Баг- репорта
30	Список станций в поле "Станция метро" соответствует списку станций метро Москвы, зашит на стороне бэкенда			
31	При вводе названия станции в поле "Станция метро" открывается список с предложениями подходящими вводу			
32	По клику в поле "Станция метро" рамка поля подсвечивается синим			
33	Когда станция метро выбрана рамка поля становится черного цвета, слева от названия станции метка в виде кружка в цвет линии метрополитена			
34	Станцию метро можно выбрать скроллом списка станций			
35	Заказ оформляется на ту станцию метро, которую выбрал пользователь			
36	Заказ можно оформить, выбрав первую станцию ветки метро из списка			
37	Заказ можно оформить, выбрав последнюю станцию ветки метро			
38	Заказ можно оформить, выбрав последнюю станцию метро в списке веб-приложения, нужная станция отображена в заказе			
39	При повторном клике по полю "Станция метро" поле очищается, выпадающий список снова появляется для выбора			
40	Если станция метро не выбрана, рамка поля поля "Станция метро" подсвечивается красным			
41	Под полем "Станция метро" по центру страницы поле для ввода с рамкой серого цвета и скругленными углами с плейсхолдером серого цвета "** Телефон: на него позвонит курьер"			
42	При некорректном вводе в поле "Телефон" рамка подсвечивается красным, текст ошибки «Введите корректный телефон»			
43	По клику в поле "Телефон" рамка поля подсвечивается синим			
44	При корректном вводе рамка поля "Телефон" становится черного цвета			
45	Под полями ввода правее центра расположена кнопка черного цвета с надписью "Дальше" белым шрифтом			
46	Если вышеуказанные поля не заполнены корректно, нельзя перейти на следующую страницу по кнопке "Дальше"			
47	Если одно из полей не заполнено, нельзя перейти на следующую страницу по кнопке "Дальше"			
48	По клику на кнопку "Дальше" происходит переход на форму «Про аренду»			
<b>Экран "Сделать заказ", блок "Про аренду"</b>				
49	Левее центра страницы под шапкой страницы надпись "Про аренду" жирным шрифтом черного цвета			
50	Под надписью по центру страницы расположено поле в серой рамке с плейсхолдером серого цвета "** Когда привезти самокат" с иконкой перекидного календаря светло-серого цвета, прижатой к правому краю поля			
51	По клику в поле "Когда привезти самокат" появляется выпадающий календарь			
52	Календарь открывается на текущем месяце			
53	При наведении курсора на иконку с календарем курсор принимает вид перчатки			
54	Календарь обрамлен рамкой черного цвета, месяц и год черным полужирным шрифтом в верхней части календаря, прижаты к левому краю, к правому краю прижаты две кнопки в виде стрелок-треугольников серого цвета для пролистывания месяцев			
55	Всё содержимое календаря на белом фоне			
56	Под годом и месяцем расположены обозначения дней недели, Пн-Пс серым шрифтом, Сб-Вс красным шрифтом как выходные дни, дни недели начинаются с заглавных букв			
57	В календаре дни месяца, попадающие на будние дни - черным шрифтом, на выходные - красным шрифтом			
58	Во время выбора даты в календаре рамка поля подсвечивается синим, надпись "** Когда привезти самокат" становится черного цвета			
59	В календаре нельзя выбрать сегодняшний день или дни ранее, можно только с завтрашнего дня			

**Чек-лист функциональности мобильного приложения Яндекс.Самокат (кроме лендинга и экрана «Статус заказа»)**

№	Описание проверки	Статус Chrome 101.0.4951.64 (1920x1080)	Статус Яндекс Браузер 22.1.0.2588 (1280x720)	ID Баг-репорта
60	Вводить значения вручную в поле нельзя			
61	При выборе даты значение сразу подставляется в поле			
62	При выборе даты по клику поле дня месяца в календаре подсвечивается синим			
63	Если поле "Когда привезти самокат" не заполнено, сделать заказ нельзя			
64	Когда дата выбрана рамка поля и иконка календаря становится черной, шрифт внутри - черный			
65	Заказ оформляется на ту дату, которую выбрал пользователь			
66	Под полем "Когда привезти самокат" по центру страницы поле с рамкой серого цвета и скругленными углами с плейсхолдером серого цвета "** Срок аренды", к правому краю поля прижата иконка обозначения выпадающего списка - стрелка черного цвета в виде равнобедренной галки			
67	По клику в поле "Срок аренды" появляется выпадающий список с полным перечнем вариантов срока аренды			
68	По клику в поле "Срок аренды" рамка поля подсвечивается синим, надпись "** Срок аренды" становится черного цвета			
69	Выпадающий список расположен под полем, ширина равна ширине поля, тексты меню выбора прижаты к левому краю, список виден полностью			
70	В выпадающем списке можно выбрать от 1 до 7 суток			
71	Срок аренды нельзя ввести вручную			
72	Если срок аренды не выбран, заказ сделать нельзя			
73	Под полем "Срок аренды" по центру страницы поле с рамкой серого цвета и скругленными углами с надписью серого цвета "Цвет самоката", прижатой к правому краю поля			
74	Когда срок аренды выбран рамка поля становится черной, шрифт внутри - черный			
75	Под надписью "Цвет самоката" расположены два чек-бокса серым цветом: "черный жемчуг" и "серая безысходность"			
76	Цвет самоката можно не выбирать, поле необязательно для заказа			
77	Можно выбрать оба цвета самоката			
78	Можно выбрать один из цветов самоката			
79	Если цвет самоката выбран, рамка поля становится черной, шрифт черного цвета становится у надписи "Цвет самоката" и названия цвета, рамка чек-бокса также становится черной			
80	Если цвет самоката не выбран, рамка поля и его содержимое - серого цвета			
81	Если выбран только один цвет самоката, то невыбранный остается надписью с чекбоксом серого цвета			
82	Под полем "Цвет самоката" по центру страницы поле с рамкой серого цвета и скругленными углами с плейсхолдером серого цвета "Комментарий для курьера", прижатой к правому краю поля			
83	Если комментарий оставлен, рамка становится черной			
84	Если поле не заполнено, рамка и плейсхолдер остаются серого цвета			
85	Под полями расположены два кнопки: справа от центра черная кнопка с белой надписью "Заказать" и слева от центра белая кнопка с черной рамкой с надписью "Назад"			
86	При нажатии на кнопку "Назад" происходит переход на страницу «Для кого самокат»			
87	При переключении между страницами введенная информация сохраняется			

**Чек-лист функциональности мобильного приложения Яндекс.Самокат (кроме лендинга и экрана «Статус заказа»)**

№	Описание проверки	Статус Chrome 101.0.4951.64 (1920x1080)	Статус Яндекс Браузер 22.1.0.2588 (1280x720)	ID Баг- репорта
88	Если не все обязательные поля заполнены корректно, при нажатии на кнопку "Заказать" появится ошибка «Введите корректный <имя поля>»			
89	При наведении курсора на кнопку "Заказать" кнопка подсвечивается белым полупрозрачным цветом, курсор принимает вид перчатки			
<b>Всплывающее окно "Заказ оформлен"</b>				
90	Всплывающее окно "Заказ оформлен" появляется при нажатии на кнопку "Заказать"			
91	При нажатии на кнопку "Заказать" кликабельные части логотипа меняются местами			
92	Окно расположено по центру страницы, на фоне затемненной страницы "Про аренду"			
93	Окно содержит заголовок жирным черным шрифтом "Заказ оформлен"			
94	Под заголовком текст черным шрифтом "Номер заказа NNNNN. Запишите его: пригодится, чтобы отслеживать статус" в две строки			
95	Под текстом с номером заказа правее центра расположена черная кнопка с надписью белым шрифтом "Посмотреть статус"			
96	При нажатии на кнопку "Посмотреть статус" ведет на экран "Статус заказа", в нем уже заполнено поле "Номер заказа"			
97	Можно сделать несколько заказов один за другим			